

بسم الله الرحمن الرحيم
أود أن اشرح طريقه بسيطة لعمل
زر الإغلاق بتقنيه البرمجة بدون كود


أود أن اشكر في ها العمل البسيط جدا الأستاذ الكبير محمود
سمير فأيد الذي تعلمت منه الكثير
وكل القائمين على تقنيه البرمجة بدون كود والى جميع المتدربين
وأتمنا للجميع التوفيق

أخوكم خالد إبراهيم

خالد المصري
خالد المصري

PROGRAMMING WITHOUT CODING TECHNOLOGY


WCT



نضغط على موجه الاوامر ونختار تعريف نافذة كما موضح


Define New Window

PROGRAMMING WITHOUT CODING TECHNOLOGY




ثم انتقل الى الصفحة التاليه وهي مخصصه لتعريف النافذة
من هنا تتحكم في النافذة


PROGRAMMING WITHOUT CODING TECHNOLOGY



Ok سوف تنتقل الى النافذه التاليه وتولد الخطوات الضاهره وهي
 احداث النافذه
 وخصائص النافذه



من الفروم دزاینر لتعدیل ع شکل النافذة واضافة عناصر اليها




هذا شكل النافذة البدائية من خلال الضغط على زر الاد كمنترول

Add Control


تستطيع اضافة لعناصر الى مشروعك

وسنختار الزر Button

PROGRAMMING WITHOUT CODING TECHNOLOGY



هذه نافذة خاصة بكل مايتعلق الزر Button
اختر الاسم وليكن اغلاق




PROC

PNCT


اضغط ok تستطيع ان تظيف اكثر من Button او أي عنصر اخر
بالضغط على Again

من داخل التقنيه نحدد على احداث الزر ونضغط على موجه الاوامر
ليوصلنا مباشره الى احداث الزر




سوف تظهر هذه النافذه وهي خاصة الامر

PROGRAMMING WITHOUT CODING TECHNOLOGY



بعد الضغط على حدث الزر سوف تظهر النافذة التالية
واكتب myclose ثم ok




ملاحظة لا تدخل فراغات في كتابة الأحداث

اضغط ok

سوف تلاحظ تولد خطوه جديده وهي ماكتبته في الحدث

او الامر الذي سوف تبدا بتنفيذه




تولد خطوه جديده
وهي خاصخ بالكلك
نعلم Start Here

علم على start Here

واضغظ موجه الأوامر واهب الى القائمة مباشره الى

window Events




Components Browser

Select Domain: HarbourPWCT

Components in Domain


- Define New Window
- Window Events
- Window Class
- Load/Activate WindowForm
- Window/Object Right-To-Left
- Erase Window
- On Key
- Set AutoAdjust On
- Set AutoAdjust OFF
- Get Window Handle

دبلل كلك window Events




من ثم نختار ال win1


ونحدد الريليز



ستكون بهذا الشكل




اضغط ok



اضغط ران للتشغيل أو ctrl+R

PROGRAMMING WITHOUT CODING TECHNOLOGY



الى هنا أنتها الشرح شكرا لكم وارج وعدم الإطالة عليكم

خلد المصري
المصري

PROGRAMMING WITHOUT CODING TECHNOLOGY

PWCT