

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إي نفسى سبحان من علم آدم الأسماء كلها لينطق بها وعلمك
أنت من دون أبنائه وبناته السكوت . . . والسلام عليك في أزلية
جفائك إلتى لا تنتهي . أما أنا فالسلامُ علىَّ يوم ولدتُ ، ويوم أموتُ
، ويوم أبعثُ حيا !!

أفنيثُ العُمَرَ بتثقيفي
وَصَرَفْتُ الجِبَرَ بتأليفي
وَحَلَمْتُ بعيشِ حَصْرِي
لِحَمْنُهُ دِينٌ بَدَوِي
وَسُدَاهُ ندى طبع ريفي .
يعني .. في بحرِ تخاريفي
ضِعْتُ وضيَعْتُ مجاديفي !
كَمْ بَعُدْتُ أهدافي عني
مِنْ فرطِ رداءةٍ (تهديفي) !
وَرَجَفْتُ من الجوعِ لأني
لا أَحْسِنُ فنَّ (أ لتر جيفِ)
فأنا عَقلي
ليسَ بِرَجلي .
وأنا ذهني
ليسَ بِبطني .
كيفَ، إِذَنْ، يُمَكِّنُ توظيفي
في زَمَنِ الفيفا والفيفا ؟!

وإليكِ أيتها النفس تنادى الروح
كن رابط الجأش وارفع راية الأمل وسر إلى الله في جد بلا هزل
وإن شعرت بنقص فيك تعرفه فغذ روحك بالقرآن واكتمل
وحارب النفس وامنعها غوايتها فالنفس تهوى الذي يدعو إلى
الزلل

مشتل الخضر -: Vegetable nursery

المقصود بالمشتل مهد البذور التي تقضي فيها البادرات فترة حياتها الأولى ومن ثم تنقل إلى الحقل المستديم بعد فترة من الزمن. والمشتل عبارة عن مساحة محدودة من الأرض تحدد في أحد جوانب مزرعة الخضر وتزرع البذور متقاربة لانتاج الشتلات .

ويستخدم المشتل لانتاج شتلات بعض الخضر التي تتكاثر بالبذرة (التكاثر الجنسي) مثل (الطماطم ، الفلفل ، الباذنجان ، الكرنب ، القنبيط ، الخس ، البصل ، الكرات ، أبوشوشة ، الكرفس ، الاسبرجس) ويستخدم المشتل أيضا لانتاج مختلف شتلات بعض المحاصيل التي تتكاثر خضريا مثل الطماطم ، الفراولة ، الخرشوف.

موقع المشتل:

لابد أن يتوفر في المشتل عدة عوامل:

- 1- أن يكون مجاوراً للحقل المستديم أو قريباً منه.
 - 2- أن يكون واقعا على طريق رئيسي أو قريبا منه لتصريف الشتلات بسرعة.
 - 3- أن يكون محميا من الرياح الباردة شتاءً أو الرياح الساخنة صيفاً.
 - 4- قريباً من مصادر المياه التي يمكن ريها في مواعيد مناسبة لأن تأخير الري قد يعرض الشتلات للموت.
 - 5- يجب تغيير الموقع كل عدة سنوات لأن المطلوب في تربته أن تكون دائماً في أفضل حالاتها من ناحية التركيب الفيزيائي والكيميائي وعلاوة على ذلك خلوها من الأمراض ويجب أن تكون تربة المشتل تتبع عدة عوامل:
- (أ) صفراء ، خفيفة ، مفككة.
- (ب) غنية بالعناصر .
- (ج) خالية من بذور الحشائش.
- (د) خالية من الأملاح والمواد السامة وأن تكون التربة متعادلة.
- (هـ) خلوها من جراثيم الأمراض الفطرية (أمراض الذبول) ، آفات التربة (الديدان الشعبانية والنماتودا) .

(و) أن تكون أرض الموقع جيدة الصرف لتحسين تهوية التربة والتخلص من الماء الزائد بما به من أملاح ضارة .

(ز) إرتفاع مناسب لمستوى الماء الأرضي بحيث لا يزيد إرتفاعه عن 1.5م لعدم اختناق

الجذور أو الإصابة بالأمراض ومن ثم موت الشتلات

(ك) أن يكون الموقع معرضاً لأشعة الشمس ويتخلله الهواء

(ل) البعد عن الأماكن الموبوءة أو الحدائق المهملة القديمة أو المخلفات الزراعية والمصابة بالحشرات والأمراض النباتية والحشائش وذلك لعدم انتقال العدوى منها إلى المشتل

(م) ينبغي تناسب مساحة الأرض مع الغرض من إنشاء المشتل وأهدافه ويعمل لها مخطط ويوضح أبعاد الرسم المناسب (كروكي) بمقياس رسم معين على أن توضح به الصورة التي يكون عليها المشتل والمنشآت المقامة عليه .

وتلك العناصر السابقة تكون في حالة الزراعة في التربة مباشرة دوت استخدام صواني الزراعة وكذلك استخدام بيئات زراعية مختلفة .

أولاً: إنتاج الشتلات في المشاتل الحقلية :-

وهذه الطريقة هي الأكثر شيوعاً واستخداماً تحت ظروفنا المحلية لسهولة اجراءات عملية اعداد وتجهيز وزراعة هذه المشاتل ولكن لايد من وجود احتياطات يجب مراعاتها عند اعداد وتجهيز أرض الشتل للزراعة وهي كالتالى :-

- 1- مقاومة الحشائش كيميائياً: مثل ماده الأيثان (72% بمعدل 4-5 لتر / فدان) وعدم زراعة البذور الا بعد مرور 1.5 - 1 شهر وهذا للقضاء على الحشائش المعمرة . أما بالنسبة للحشائش الحولية تستخدم ماده الايثايد 50% بمعدل 4 كجم/ فدان قبل الزراعة. أما الأراضي المصابة بالديدان فتطهر بمادة مثل نيماكورد، فيوردان ، تيمك.
- 2- تعقيم التربة باحدى طرق التعقيم المناسبة الفعالة كالاتى :-

يجب تعقيم تربة المشتل بإحدى المواد التي تستعمل لهذا الغرض مثل الغابام أو الباساميد والغورمالين إذ أن ذلك يساعد في القضاء على الديدان الثعبانية والحشرات والعوامل المرضية الكامنة في التربة وكذلك بذور الأعشاب ، ولإجراء عملية التعقيم يسوى سطح التربة وينعم باستخدام المشط اليدوي ثم تجرى عملية التعقيم كما يلي:

- التعقيم باستخدام ماده الغابام: يفضل عند إجراء عملية التعقيم أن تكون التربة مستحثة ، تخفف المادة بالماء بنسبة 1 لتر فابام لكل 20 لتر ماء وترش بها مساحة 10 متر مربع، ويتم إجراء عملية الرش باستخدام موتور رش حدائق عادي ذي ثقب دقيقة. وبمجرد الانتهاء من عملية الرش بمحلول الغابام ترش التربة بالماء بغزارة وبحيث يضمن وصوله لعمق 20 سم ، تعزق الأرض بعد مرور أسبوع على المعاملة، ويراعى عند إجراء عملية العزيق أن لايتجاوز عمقه الطبقة التي تمت معاملتها حتى

لا تختلط التربة المعاملة بالتربة غير المعاملة. كما يلزم تعقيم أدوات العزيق قبل استخدامها. تعاد عملية العزيق هذه عدة مرات وبمعدل مرة كل عدة أيام، وهذه العملية ضرورية لتسهيل انطلاق الأبخرة الناتجة عن المعاملة بالفابام. ملاحظة هامة: يجب عدم زراعة البذور قبل مرور عشرين يوماً على الأقل على إجراء عملية التعقيم وفي حال نزول الأمطار بعد المعاملة فيجب زيادة الفترة عن عشرين يوماً بحيث يمكن عزق الأرض وهي جافة عدة مرات وقبل أسبوع من زراعة البذور.

- التعقيم بمادة الباساميد: يتم إجراء عملية التعقيم قبل الزراعة بمدة 4-6 أسابيع وذلك بحسب درجات الحرارة السائدة كما سيوضح فيما بعد، كما يلزم عند إجراءها أن تكون التربة محضرة جيداً وناعمة ورطبة نوعاً وخالية من بقايا جذور النباتات غير المتحللة، ينثر الباساميد المحبب نثراً متجانساً باليد على سطح التربة وبمعدل 40 جرام في حالة التربة الخفيفة و 50 جرام في حالة التربة الثقيلة والغنية بالمواد العضوية لكل متر مربع بعد نثر المادة تخلط مع التربة لعمق 20 سم وبعد ذلك يجب إغلاق التربة مباشرة لحصر الغازات الناتجة عن الباساميد. ويتم ذلك إما برش الماء بواسطة رشاش الحقائق أو بكبس التربة ألياً. كما أن تغطية تربة المساطب بواسطة أغشية بلاستيكية يساعد على حصر الغازات الناتجة عن المادة وبالتالي زيادة فعاليتها.

ملاحظات حول استعمال مادة الباساميد:

- يجب طرد جميع الغازات السامة الناتجة عن استعمال المادة قبل الزراعة، ولهذا الغرض يجب عزق التربة جيداً ولنفس العمق الذي تم به خلط المادة بالتربة.
- يجب عدم استخدام هذه المادة عندما تنخفض درجة حرارة التربة عن 5 م°.
- عندما تكون درجة حرارة التربة 10 م° فأكثر يمكن إجراء عملية العزيق لأجل التهوية بعد مرور 4-6 أسابيع على المعاملة.
- عندما تكون درجة حرارة التربة 20 م° فأكثر يمكن إجراء عملية التهوية بعد مرور ثلاثة أسابيع على المعاملة.
- التعقيم بمادة الفورمالين: إن لهذه المادة فعالية جيدة في القضاء على العوامل المرضية الموجودة في التربة وبالإضافة لسهولة استعمال هذه المادة وقوة تأثيرها فهي لا تترك أي أثر بعد الاستعمال كما أنها لا تؤثر على الصفات الفيزيائية للتربة. وذلك لسرعة تبخرها، وتستعمل هذه المادة بشكل خاص لتعقيم تربة المراقد والأصص في محطات البحوث، ويعطي استعمال هذه المادة نتائج أفضل إذا كانت الأرض رطبة لأن توزيعها في الأرض الجافة لا يكون متجانساً.
- لإجراء عملية التعقيم تعزق الأرض جيداً، وتنعم ثم تحضر بمحلول المادة بإضافة 1 لتر من المادة التجارية وهي عادة بتركيز 40% لكل 9 لتر ماء وترش هذه الكمية على مساحة 1 متر

مربع، وتخلط التربة مباشرة عقب الرش ولعمق 20 سم، ثم تغطى بعد ذلك لمدة ثلاثة أيام بأكياس خيش تبلل بنفس المحلول. وبعد ذلك يلزم تحريك التربة وتقليبها بالعزيق يومياً لمدة أسبوعين لضمان تطاير كل أثر لمادة التعقيم لأن هذه المادة تؤثر على حيوية البذور، وتصبح التربة بعد ذلك صالحة لزراعة البذور.

- 3- ري المشتل قبل الزراعة بأسبوعين حتى يتم التخلص من أية حشائش قد تكون موجودة.
- 4- تحرت الأرض مرتين أو ثلاثة ويضاف السماد العضوي وسوبر فوسفات الكالسيوم بمعدل 10 كجم/فدان نثراً قبل الحرث وتقلب جيداً في التربة ثم ينعم السطح ويسوي تماماً.
- 5- تقسيم أرض المشتل إلى أحواض صغيرة بأبعاد 2×2 أو 2×3
- 6- زراعة البذور لابد أن تعامل البذور قبل الحراثة بأحد المطهرات الفطرية مثل فيتافاكس كابتان بمعدل 1.5 جم/كجم بذور .

معاملة البذور قبل الزراعة :-

يجب استخدام بذور من إنتاج شركات موثوقة وذلك لضمان خلوها من العوامل المرضية، كما يجب التأكد من سلامة العبوة عند الشراء وعموماً ففي حال كون البذور من إنتاج المزارعين أنفسهم أو كانت البذور غير معاملة بالمبيدات الفطرية فتجب معاملةها كما يلي:

- أ- التعقيم بالماء الساخن: في حال الاضطرار إلى استخدام بذور من إنتاج المزارعين أنفسهم من أحد محاصيل العائلة الباذنجانية والصلبية فيجب معاملةها بالماء الساخن للقضاء على العوامل المرضية التي قد تكون محمولة داخل البذرة، نشير هنا إلى أن عملية التعقيم بالماء الساخن دقيقة جداً ويجب أن تتم تحت إشراف عنصر فني. إن عدم مراعاة الدقة الكافية في تنفيذ العملية قد يؤدي لعدم الوصول للمطلوب بالنسبة للقضاء على العوامل المرضية الكامنة داخل البذرة، كما قد يؤثر على حيوية البذور. وتتم المعاملة بنقع البذور في ماء ساخن كما هو مبين فيما يلي:
 - بالنسبة للطماطم والباذنجان : تنقع البذور لمدة 25 دقيقة في ماء درجة حرارته 52 م°.
 - بالنسبة للكرنب: تنقع البذور لمدة 25 دقيقة في ماء درجة حرارته 50 م°.
 - بالنسبة للقرنبيط: تنقع البذور لمدة 20 دقيقة في ماء درجة حرارته 50 م°.
 - بالنسبة للفلفل : تنقع البذور لمدة 10 دقائق في ماء درجة حرارته 50 م°.
- ولتنفيذ هذه العملية على النطاق الفردي يلزم تأمين ميزان حرارة مثوي عادي ويتم إجراء العملية بنقع البذور بعد تعبئتها في أكياس قماشية في ماء ساخن على درجة

الحرارة المطلوبة تراقب درجة الحرارة وتعديل بمجرد انخفاضها بإضافة ماء ساخن تزيد درجة حرارته قليلاً عن الدرجة المطلوبة تدريجياً مع التحريك. تكرر هذه العملية كلما انخفضت درجة الحرارة إلى أن تنتهي مدة البقع اللازمة، تصفى البذور وتنشر في طبقة رقيقة في الظل حتى يجف. وبعد جفاف البذور تعامل بأحد المبيدات الفطرية المناسبة.

ب- تعقيم البذور بالمبيدات الفطرية: تجب معاملة البذور بأحد المبيدات الفطرية وخاصة عند زراعة البذور في الفترات التي تسود فيها درجات الحرارة المنخفضة، لأن نبات البذور في هذه الحالة يكون بطيئاً مما يزيد فرصة تعرضها للإصابة بفطريات التربة.

وكان يتم تعقيم البذور في السابق بمعاملتها بمحاليل أملاح زئبقية أو نحاسية، ثم حلت المركبات الزئبقية العضوية مثل السريسان والسيمييسان محل المركبات غير العضوية لأنه أقل ضرراً للبذور والبادرات الصغيرة. ثم انتشر بعد ذلك استخدام المركبات العضوية مثل الكابتان والفايجون نظراً لكفاءتها الممتازة ولقلة سميتها نسبياً.

ولتعقيم البذور يتم معاملتها وهي جافة بإحدى المواد المناسبة مثل الكابتان والفايجون بنسبة 0.5% من وزن البذور. كما يمكن استخدام مادة لارسان أو زينيب بنسبة 0.75-1% من وزن البذور، وأما بالنسبة لطريقة إجراء عملية التعقيم فتضاف الكمية المناسبة من المبيد إلى البذور وترج جيداً في إناء مغلق.

4- زراعة البذور:

يسوى سطح المسطبة جيداً وتنعم تربتها باستخدام المشط اليدوي ثم تزرع البذور، وتتم زراعة البذور إما نثراً كما هو شائع عند المزارعين أو على سطور وهو الأفضل، وفي حال الزراعة على سطور يراعى جعل السطور باتجاه شمال/جنوب حتى تتعرض لشتول لأكبر قدر ممكن من ضوء الشمس. ويلزم أن تكون المسافة بين السطر والآخر بحدود 20 سم بالنسبة للطماطم والبادنجان و 15 بالنسبة لكل من الفلفل والكرنب والقرنبيط، كما يراعى أن لا تكون زراعة البذور كثيفة لأن الشتول في هذه الحالة تصبح رهيفة لاتصلح للتشتيل. وعلى سبيل المثال يكفي من البذور 3 غرام بالنسبة للطماطم و 4-5 غرام بالنسبة للبادنجان والفلفل لزراعة متر مربع واحد. بعد زراعة البذور يخربش سطح التربة بالمشط اليدوي في حال زراعة البذور نثراً أو تغطى البذور باليد في حال زراعتها على سطور. وينصح بالنسبة لتغطية البذور أن لا يزيد سمك غطاء التربة عن 1 سم كما ينصح بتغطية المساطب بعد ذلك بطبقة من سماد بلدي منخول سبقت معاملته بنفس طريقة معاملة التربة. وإن هذه العملية ضرورية خاصة عند زراعة البذور في الفترات التي تسود فيها درجات الحرارة المنخفضة. تروى المساطب بعد ذلك باستخدام رشاش حدائق عادي ذي ثقب

دقيقة وباستخدام خرطوم بعد تجهيز فوهته بمبعثر دقيق للثقوب، وبالنسبة للمراقد المغطاة فتتم التغطية مباشرة عقب زراعة البذور. ولاتكشف الأغشية قبل الإنبات إلا لإجراء عملية الري فقط وإما بعد تطور نمو الشتول فيلزم كشف الأغشية للتهوية. موعد زراعة البذور: تزرع البذور في الموعد الملائم ويختلف ذلك باختلاف نوع المحصول والمنطقة والعروة وطريقة إنتاج الشتول (كان ذلك في مراقد مغطاة أو مكشوفة).

وعند زراعة البذور يمكن زراعتها بالطرق الآتية:-

- 1- الزراعة في أحواض وذلك إما نثراً منتظماً حتى لا تتكاثف في بعض الأجزاء دون الأخرى وبعد النثر تغطى بطبقة رقيقة من الطمي أو الرمل الناعم وتروى رياً هادئاً.
- 2- الزراعة في سطور داخل الحوض وذلك بعمل سطور داخل الحوض على مسافات 15-20 سم وبعمق 1.5-2 سم ويفضل هذه الطريقة عن الأخرى وذلك لتوزيع البذور بانتظام داخل الحوض واستخدام كمية أقل من التقاوي وسهولة عملية الخدمة ، التهوية ، وصول أشعة الشمس الى السيقان بانتظام ، الحصول على شتلات قوية ومتجانسة.

4- المساطب: وتعد هذه الطريقة من الطرق الجيدة لأنها تساعد على صرف الماء الزائد كما أن تربتها تكون مفككة نسبياً.

5- الصناديق الخشبية: ولا توجد مقاييس محددة لهذه الصناديق ولكن يشترط أن لا يقل ارتفاع الصندوق عن 20 سم ، تملأ هذه الصناديق بمخلوط من التراب والرمل والسماذ العضوي، وتتبع هذه الطريقة عادة في محطات التجارب والحدائق المنزلية لإنتاج شتول الخضر والأزهار وخاصة ذات البذور الرهيفة منها.

6- المراقد الاسمنتية: تتبع هذه الطريقة في المراكز الزراعية ومحطات التجارب، وهي تملأ بمخلوط من التراب والرمل والسماذ العضوي بنسب ملائمة ، ويفضل وضع طبقة من الحجارة والحصى في أسفل المراقد للمساعدة على صرف الماء الزائد.

وتمتاز كل من الطريقتين الأخيرتين بإمكانية استخدام خلطة ترابية مناسبة بالإضافة لإمكانية المحافظة على التربة إلى حد ما من التلوث بالعوامل المرضية وبذور الأعشاب.

ثانياً :- مشاتل الأوعية الخاصة ""الصوانى ، الأصص الورقية "" :-

على الرغم من استخدام المشاتل الأرضية على نطاق واسع فى إنتاج الشتلات إلا أنه انتشرت فى الآونة الأخيرة إنتاج الشتلات داخل أوعية خاصة مثل :- أصص البيت ، صوانى الفوم ، والأصص الورقية والصوانى البلاستيك وغيرهم من الأوعية الأخرى وعموماً كلها تملئ بمخلوط من مواد مختلفة يطلق عليها أسم بيئات نمو، وذلك فى حالة الهجن مثل هجن الطماطم، البطيخ ، الخيار..... الخ ، لإرتفاع أسعار البذور

ويتميز إنتاج الشتلات باستخدام هذه الأوعية بالتالى:-

- 1- المحافظة الكاملة على المجموع الجذرى وتأمين إنتاج شتلات خالية إلى حد كبير من أمراض الجذور.
- 2- إنتاج شتلات بصلايا تتحمل الشتل فى الأراضى الرملية، ولها قدرة أكبر على تحمل التقلبات الجوية.
- 3- إمكانية شتل محاصيل مثل البطيخ، والخيار، والكانتلوب كان من المستحيل شتلها عند زراعتها فى مشاتل حقلية.

-: الخصائص التى يجب توافرها فى بيئة النمو

- 1- أن تكون جيدة المسامية، والتهوية، والصرف، بحيث تسمح بالتبادل الغازى بين الجذور والوسط المحيط.
- 2- تعمل كمخزن يمد النبات بالعناصر الغذائية التى يحتاجها أثناء نموه.
- 3- القدرة على الاحتفاظ بالماء.
- 4- ذات وزن نوعى منخفض (خفيفة الوزن)، وأن تكون ثابتة الحجم لا تتغير بفعل الرطوبة والجفاف .
- 5- أن تكون جيدة التماسك بحيث تعمل كدعامة للنبات
- 6- أن تكون درجة الحموضة مناسبة لإنبات البذور ، ونمو النبات يتراوح ما بين 6.5- 7

من الصعب الحصول على بيئة تحتوى على كل الصفات السابقة، ولكن تتوفر هذه الخصائص إلى حد كبير فى بعض البيئات، مثل

- : البيت موس

Peat moss

مادة عضوية، يتكون تحت ظروف المستنقعات الباردة بنمو نباتات خاصة ، وتنمو هذه النباتات بكثافة عالية، وبعد نمو هذه النباتات فإنها تموت، ولكنها لا تتحلل كيميائياً ويبقى تركيبها الكيميائي كما هو. ومعظم التغيرات التي تحدث بها تكون فيزيائية، نتيجة تجمد النباتات وتفككها. ولونه يتراوح بين بني فاتح المصفر إلى البني المسود. ومنها عدة أنواع، وله معظم الخصائص السابقة.

II

-: خصائص العامة المميزة للبيت

2-
3-
4-
5-
6-



يزن 60 – 70 كجم/م³ -1

.نسبة الفراغات به نحو 95% من حجمه

.يحتوى على 1 – 2% رماد

.يمكن أن يحتفظ برطوبة تبلغ 15 ضعف وزنه

تفاعله حامضى، حيث تصل درجة حموضته إلى 3.5

تقدر سعته التبادلية الكاتيونية بنحو 150 مللى مكافئ/100 جم

عند تعديل درجة حموضته الى 7

.ليس له أهمية تذكر فى تغذية النبات، لأن محتواه من العناصر الغذائية ضعيف للغاية -7

. ويوجد البيت موس فى بالات من البلاستيك حجمها بين 300 : 500 لتر. أو فى شكل مكعبات

Vermiculit :- الفرميكوليت

تتركب الخامة الأصلية من معدنين هما الفيرميكوليت ، والبيوتيت، عند تسخين الخامة الأصلية إلى نحو 1094°م يتحول الماء إلى بخار، مما يزيد من حجم المادة الأصلية إلى 12 - 15 ضعف حجمها. ويصبح مسامياً، والنتائج يكون معقماً. وخفيف الوزن . ويتميز بمعظم الخصائص السابق ذكرها لبيئة النمو

-: الخصائص العامة المميزة للفيرميكوليت

- 1- حامضى قليلاً أو متعادل فى الفيرميكوليت الأمريكى وقلوى فى الأفريقى حيث تصل درجة الحموضة الى 9
- تقدر سعته التبادلية الكاتيونية بنحو 19 – 22.5 مللى مكافئ / 100 جم² -2
- له القدرة على امتصاص الماء بما يعادل 5 – 8 مرات من وزنه الجاف -3
- يحتوى على كميات كبيرة ميسرة من الماغنسيوم والبوتاسيوم تكفى لاحتياج النبات، أما -4
- محتواه من الكالسيوم فيكفى النبات فى بداية نموه فقط
- يزن 75 – 200 جم / م³ -5
- معقم -6
- يكون فى شكل رقائق تحتفظ بكميات كبيرة من الماء والعناصر الغذائية للنبات -7

3-Perlite:- البيرليت

عبارة عن حجر بركانى أساسه السليكا، وذو لون أبيض رمادى يتم طحن الخام وتحللها ثم تسخن فى أفران إلى حرارة 760°م؛ حيث تتحول حينئذ كميات الماء القليلة التى توجد فيه إلى بخار ماء مما يؤدي إلى تمدد الحبيبات إلى أن تصبح إسفنجية وخفيفة الوزن جداً لاحتوائها على جيوب هوائية كثيرة متغلغلة، يتراوح قطر حبيبات البيرليت المستخدمة للأغراض البستانية من 1.6 – 3مم

ويعد البيرليت بديلاً جيداً للتهوية وهو يتميز عن الرمل :- بخفة وزنه حيث

- 1- يزن المتر المكعب (م³) من البيرليت حوالى 100 جم، مقابل 1850كجم من الرمل، ولكن -1
- بالطبع أكثر تكلفة من الرمل
- 2- لا يحتوى على أية عناصر معدنية ميسرة لامتناس النبات -2
- يلتصق الماء بسطح البيرليت ولكنه لا يتشربه -3
- 4- درجة الحموضة له متعادلة حيث تكون من 6 – 8، وليس له أية سعة تبادلية كاتيونية -4



تجهيز الصوانى وخلطة الزراعة

صوانى الشتل :-

هناك أنواع كثيرة من الصوانى فمنها الصوانى البلاستيك ، وصوانى الفوم المضغوط ، وتستخدم صوانى الفوم المضغوط فى مصر بكثرة فى إنتاج الشتلات الخضر ومنها أحجام مختلفة ، فمنها الصوانى ذات 84 عين والتي تستخدم غالبا لإنتاج الشتلات القرعيات ذات المجموع الخضرى الكبير ، والنوع الثانى هى الصوانى ذات ال 209 عين ، والتي تستخدم فى إنتاج الشتلات ذات المجموع الخضرى الصغير مثل الطماطم والفلفل .

تجهيز الصوانى :-

إذا كانت الصوانى جديدة يتم سلتنتها بشريط لاصق على حواف الصينية وذلك لحماية حوافها من الكسر هذا بالإضافة الى كتابة اسم الصنف وتاريخ الزراعة عليها .

أما إذا كانت الصوانى مستعملة يتم غسلها من الأتربة ، ثم تطهيرها بغمسها فى محلول الثورمالين التجارى 40% بحوالى 10 سم/تر ، أو كلوركس بحوالى 30سم/تر ماء ، وتركها لتجف .

مخلوط بيئة الزراعة :-

تتكون بيئة الزراعة من :-

خلطة من البيت موس + فيرميوكيوليت . ويتم الخلط بينهما بنسبة 1:1 حجا ، فعند استخدام بالات من البيت موس بحجم 300 لتر يوضع لها 6 شكائر من الفيرميوكيوليت حجم الشكارة الواحدة 50 لتر .

كما يضاف 300 جم سوبر فوسفات + 200 جم سلفات بوتاسيوم + 50 جم سلفات مغنسيوم + 75 جم مطهر فطرى + 20جم حديد + 20جم الزنك + 20جم منجنيز + 3:2.5 بودرة بلاط كربونات كالسيوم .

طريقة الخلط الآلى :-

نخلط البيئة بوضعها فى ماكينة خلط خاصة بذلك وتفرغ بداخلها بالات البيت موس ثم تفرغ شكائر الفيرميوكيوليت وتقلب جيدا فى ماكينة الخلط ، وأثناء ذلك يتم وضع بودرة البلاط - كربونات الكالسيوم - لتعديل درجة الحموضة الخاصة بالبيئة ، ثم يلى ذلك وضع كميات الأسمدة والمطهر الفطرى السابق ذكرها فى إناء - جردل - بحيث يتم تحديد كميات الأسمدة بواسطة معيار ثابت ، وليس هناك ضرورة لوزن الأسمدة كلما أريد عمل خلطة جديدة .

ثم يتم وضع الماء على هذه الخلطة وتذاب جيداً بالعصا ، ثم نصب هذه الخلطة على البيئة أثناء الخلط الميكانيكي مع ضرورة إضافة المياه باستمرار حتى يتشبع المخلوط بكمية مناسبة من الرطوبة تعرف بملئ قبضة اليد من المخلوط والضغط عليها فينسب الماء من بين الأصابع بسهولة .
وبعد تمام التجانس تفرغ الخلطة من ماكينة الخلط وتعبأ في شكائر البيت الفارغة .

-: الخلط اليدوي :-

يتم الخلط كأمرأ عادياً ويراعى فيها ما تم فى طريقة الخلط الآلى .
وقد تستخدم الخلطة بملئ الصوانى مباشرة بعد ذلك ، ولكن من الأفضل بعد الخلط أن تلف الخلطة فى بالبلاستيك وتترك لمدة يوم كامل ثم يرفع الغطاء ويعاد تقلبها مرة أخرى لزيادة التجانس .

-: تعبئة وزراعة الصوانى

تعبأ الصوانى بالخلطة السابق ذكرها مع مراعاة عدم الضغط على الخلطة فى الصوانى ويكتفى بالمسح براحة اليد لتسوية الخلطة ، مع مراعاة دك الصينية لضمان ملئ العيون بالخلطة ، ثم يلى ذلك مسح الصينية من أعلى وتكون بذلك جاهزة للزراعة .

ثم تأتى مرحلة عمل البصمة ، وهى تعنى عمل تجاوير فى البيئة المعبئة فى الصينية لوضع البذور بها ، وعمل البصمة إما أن يكون يدوياً بإمرار أصابع اليد بخفه على عيون الصينية أو باستخدام البصامة .

-: زراعة البذور

يتم زراعة البذور الصغيرة بعلبة الزراعة مثل الطماطم والبادنجان والفلفل ، وهى إما مصنعة من البلاستيك أو المعدن . ولها حافة مدرجة من الداخل تقابل فتحة صغيرة لتحديد حجم خروج البذور منها، ثم يتم وضع البذور بداخل العلية ويتم ضبط فتحتها على حسب حجم البذور ، ثم يتم الطرق على العلية لنزول البذور منها ، ويجب أن توضع بذرة واحدة فقط فى كل عين من عيون الصينية ، وفى حالة عدم توفر علية الزراعة يتم زراعة البذور الصغيرة بواسطة طبق . أما البذور الكبيرة مثل بذور القرعيات فتزرع يدوياً ، وفى كل الأحوال يجب مراعاة أن تكون البذور فى منتصف العين .

-: تغطية الصوانى

بعد زراعة البذور يتم تغطيتها بطبقة خفيفة من الخلطة السابقة بواسطة غربال ن على الا يزيد سمك الغطاء عن حجم البذرة .

-: تفريدي وري الصوانى

ثم تفرد الصوانى ويكون التفريد إما على بلوكات من الطوب الأبيض أو على مناخذ ، أما الري فيكون إما باستخدام نظام أو باستخدام الدش بحيث يجب أن تكون misst الري الضبابى فتحاته ضيقة جداً فيخرج منه الماء على شكل بخار أو رذاذ وفى كل الأحوال يراعى من الماء أسفل الوانى لضمان تشبع البيئة بالماء .

-: الكمر

بعد رى الصوانى نقوم بكمرها وذلك بوضعها على مكان مرتفع مثل بلوكات من الطوب الأبيض أو على مناخذ معدنية أو خشبية ثم تغطى بغطاء من البلاستيك من أعلى ، ثم نوضع صوانى فارغة عليها من أعلى للمساعدة على حفظ الرطوبة والحرارة تحت الغطاء ، وقد نوضع الصوانى فوق بعضها فوق مكان مرتفع عن سطح الأرض ، وتغطى بالبلاستيك ، ويردم على حواف الغطاء البلاستيكى بالتراب على أن نوضع صينية فارغة من أعلى .

-: كشف الغطاء البلاستيكى

يكشف الغطاء البلاستيكى من على الصوانى للتأكد من تمام نموها وذلك بعد 3:4 يوم ، وبمجرد التثبيت يزال من عليها الغطاء البلاستيكى ، وإذا كانت الصوانى مكمورة فوق بعضها البعض . تفرد على مناخذ أو بلوكات من الطوب الأبيض

-: عمليات رعاية الشتلات بعد الإنبات

يتم تعرية الصوانى من الغطاء البلاستيكى عند إنبات حوالى 10% من البذور ، حيث من المهم عدم ترك البلاستيك لمرحلة متقدمة من الإنبات حتى لا يؤدى ذلك إلى انحناء الشتلات بالدرجة التى لا تسمح لها بالعودة مرة أخرى الى نموها القائم الطبيعى .

-: الري

قد تعطش الشتلات لمدة يوم أو يومين على حسب درجة الحرارة ، ولكن إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة ينم الري الخفيف وذلك لأسراع إنبات البذور التى لم تنبت بعد . ثم يبدأ بعد ذلك ريهها صباحاً مرة واحدة فى اليوم ، ويمنع الري أثناء الظهيرة وذلك لتجنب الأضرار بالشتلات ، كما يراعى انتظام الري وعدم الجفاف أو زيادة مياه الري عن اللازم لأن ذلك يؤدى الى تسرب الخلطة من الثقوب السفلية للصوانى والإضرار بالشتلات ، ويتم الري باستخدام الدش أوالري الضبابى ، وفى حالة استخدام مؤقت للري تايمر فيتم تشغيله لمدة 15 ثانية كل 5 دقائق مع ملاحظة أنه عند اشتداد درجة الحرارة فى أحد الأيام وأدى ذلك الى جفاف الخلطة فيمكن إعطاء رية خفيفة عصرأ ابتداء من الساعة الخامسة مساءً ، ولكن من المهم جداً أن تكون

الرية خفيفة حتى لا تساعد على انتشار الفطر المسبب لمرض
سقوط البادرات

-: التسميد

ترش الشتلات بأى سماد ورقى بعد ثلاث أسابيع من الزراعة ،
ويمكن إعادة الرش مرة أخرى إذا استلزم الأمر ذلك ، أو يتم
إضافة خلطة تغذية وهى تشبه مكونات خلطة الزراعة ولكن
بمضاعفة مكونات التسميد بها بحيث تكون كمية الماء بتلك
الخلطة قليلة حتى تكون خفيفة أثناء هزها على على الصوانى
وهى كالأتى (600 جم سوبر فوسفات + 400 جم سلفات
بوتاسيوم + 100 جم سلفات مغنسيوم + 40 جم حديد + 40 جم
الزنك + 40 جم منجنيز) ، وبعد تجهيز الخلطة تعبأ فى شكاثر
وتنقل الى الصوبة حيث يقوم العامل بهز الخلطة على الصوانى
المرصوفة بواسطة غربال ، ثم يقوم عامل آخر ورائه مباشرة
فيمسك بيده صينية فوم فارغة ويقوم بإمرارها على الشتلات
لكى يزيل الخلطة المتبقية على الأوراق حتى لا تؤدى الى
إحراقها ، على أن يتم الري بعد هذه العملية مباشرة بحيث تكون
رية غزيرة ، ولا تجرى هذه العملية إلا صباحاً ، ويمنع إجرائها عند
الظهيرة .

-: الوقاية من الإصابة الفطرية والحشرية

ترش النباتات بإحدى المبيدات الفطرية بعد اسبوعين من
الزراعة ، ويفضل المخلوط التالى فى حالة ظهور أعراض
:- تساقط البادرات

جم ريزوليكس + 2 جم ريدوميل بلاس + 1 جم توكسين (/ لتر 1)
ماء . مع الأخذ فى الاعتبار الوقاية من الذبابة البيضاء ، أو فى
حالة حدوث تسرب للذبابة فى الصوبة حسب البرنامج الموصى
. باتباعه يتم الرش بالمبيدات بعد ثلاث أسابيع من الزراعة

-: التقسية

تجرى التقسية بغرض تهيئة الشتلات ونموها بالمشتل لتحمل
الصدمة الناتجة عن عملية الشتل ، وأيضاً لتحمل الظروف
البيئية الغير ملائمة التى قد تصادفها التى قد تصادفها بالمكان
المستديم بعد الشتل . وفى الأشهر ذات درجات الحرارة
المعتدلة تروى الشتلات كل 48 ساعة ، وذلك بعد ثلاث أسابيع
من الزراعة ، ولكن يراعى فى حالة اشتداد الحرارة أن يتم الري
كل 24 ساعة صباحاً ، أما فى حالة الأشهر ذات درجات الحرارة
المنخفضة فنقل كمية مياة الري المعطاه يومياً ، كما يفضل
رش الشتلات بمحلول سوبر فوسفات الكالسيوم قبل النقل
الى الحقل المستديم بيومين وذلك عن طريق وضع 1 كيلو
سوبر فوسفات فى إناء "جردل " ثم تقلب جيداً ويترك لمدة 24
ساعة ثم يؤخذ المحلول الرائق ويكمل الى 100 لتر ماء ، وهذه
العملية تعمل على تقوية الشتلات ومساعدتها على تحمل صدمة
الشتل. وتكون الشتلات جاهزة بإذن الله للتسليم عند عمر 35:30

يوم من الزراعة ، كما يراعى أيضاً قبل الشتل مباشرة تغطيس الصوانى فى محلول من المبيدات الفطرية السابق ذكره ، وذلك للوقاية من الإصابة بالذبول الفيوزارى .

-: ما يجب مراعاته عند شراء شتلات الصوانى

- 1- إخراج الشتلة من الصينية بكامل جذورها على أن تأخذ الشكل الخروطى .
- 2- إمرار اليد فوق الشتلات داخل الصوبة للتأكد من خلوها من الذبابة البيضاء
- 3- مراعاة خفة وزن الصينية لضمان عدم غش بيئة الزراعة بالرمل .

-: مواصفات الشتلة الجيدة

- 1- أن تكون قوية النمو ومتجانسة فيما بينها .
- 2- أن تكون ذات طول مناسب يتراوح من 12-15 سم وذات ساق قوي غير متخشب أو عصيري .
- 3- أن تكون الأوراق خضراء نضرة .
- 4- أن يكون المجموع الجذري بحالة جيدة ومنتشعا .
- 5- خلوها من أي اصابات من الأمراض أو الحشرات .
- 6- سميكة الساق غير مسرولة .
- 7- خالية من أية تشوهات .

ويمكن القول أن كلما كان المجموع الخضري الى المجموع الجذري أقل كلما كانت الشتلات جيدة وتستطيع أن تنمو بصورة أفضل بعد الشتل. ولا بد من استبعاد الشتلات الضعيفة النمو، الطويلة الرهيفة والمتقرمة لانخفاض نسبة نجاح زراعتها في الحقل المستديم.

العوامل التي تؤدي الى نجاح الشتلات بالمشتل وبعد الشتل

- 1) العناية باختيار البذور من مصادر موثوق بها
- 2) أن تكون البذور سليمة وخالية من الاصابة بالحشرات
- 3) معاملة البذور بأحد المطهرات الفطرية

- 4) العناية باختيار موقع المشتل واختيار نوع التربة المناسب
- 5) العناية بخدمة المشتل
- 6) العناية باجراء عملية الأقامة
- 7) العناية بالشتلات اثناء تغليتها من المشتل مع ضرورة المحافظة على المجموع الجذري من التلف والاضرار
- 8) العناية والمحافظة على الشتلات بحال جيدة بعد تغليتها
- 9) انتخاب افضل أنواع الشتلات من ناحية النمو والتجانس
- 10) غمس الشتلات في بعض المحاليل المطهرة للتخلص من بعض مسببات المرضيه قبل زراعتها في الحقل
- 11) زراعة الشتلة على العمق المناسب في الحقل لان ذلك يؤثر على النبات حيث أن زيادة العمق يقلل من نجاح الشتلات وذلك عن طريق زيادة الضغط الميكانيكي للتربة على جذور الشتلات عند زراعتها عميقة لذلك ينصح بالزراعة على عمق مناسب لكل نوع نباتي .

المبيدات الكيماوية

• المبيدات الزراعية

هي عبارة عن مادة كيماوية أو خليط من المواد حضرت لمكافحة أو وقاية أو قتل أو طرد أو الحد من تأثير أي نوع من أنواع الكائنات الذي يمكن أن يشكل آفة على المحاصيل الزراعية .

• الآفات

يقصد بها الحشرات الاقتصادية والعناكب والأمراض النباتية) الفطرية والبكتيرية والفيروسية) والحشائش والنيما تودا والقوارض والطيور والرخويات الضارة بالزراعة.

• المبيدات الجهازية

تدخل في أنسجة النبات لذلك يصعب التخلص منها بالغسيل ولا بد من إنتظار فترة من الزمن بعد الرش تسمى فترة الأمان حتى يتحلل هذا المبيد ويزول خطره.

• سمية المبيد

(LD 50) وهي جرعة المبيد مقدره بالمليجرام لكل كجم من الوزن الحي التي يمكن أن تؤدي إلى موت 50 % من حيوانات التجربة التي تتعرض لها.

الحالات التي يتم فيها استخدام المبيدات

وقائياً:

يتم باستخدام المبيدات المقاومة للإصابة بالآفات والحشرات والديدان السائدة وذلك قبل حدوث الإصابة أو عندما تكون الإصابة قليلة وخوفاً من إنتشارها تعالج النباتات وقائياً حتى لا تزداد الإصابة. وقبل الرش يجب تحديد ما يلي:

- أنواع المبيدات التي يجب الرش بها.

- نسبة المبيدات المستعملة.

- مواعيد الرش الوقائية.

- عمل برنامج لعملية الرش الوقائي حسب مواقع النباتات المختلفة.

- كما يمكن أن يعدل برنامج الرش الوقائي حسب ما يرى المهندس المشرف.

علاجياً:

- يتم الفحص الدقيق على العلامات الأولية للإصابة لتحديد نوعها حتى يكون التشخيص سليم وتتم المعالجة المبكرة قبل إستفحال الإصابة.

- بعد تحديد نوع الإصابة يشرع في حصر الأماكن المصابة ويتم إختيار نوع المبيد المناسب للمعالجة وتحديد مواعيد وفترات الرش المناسب للقضاء على الإصابة.

- عند إستعمال المبيد يجب إتباع تعليمات الشركات الصانعة في تحديد نسب إستعمال المبيد والفترة بين الرشة والأخرى.

- في بعض الحالات يلزم إزالة النباتات المصابة والتخلص منها ،
فيجب أن يتم ذلك بحرص شديد وعلى وجه السرعة.

- بعد إنتهاء الفترة المحددة للحصول على فاعلية كل نوع من
أنواع المبيدات يتم تفقد المناطق المصابة والمناطق المحيطة
بها للتأكد من درجة فاعلية المبيد وأن الإصابة لم تنتقل من
المناطق المصابة إلى مناطق أخرى مجاورة.

- بعد إنتهاء الفترة المشار إليها وإعادة الرش مرة أخرى في
المواعيد المحددة لذلك ، تتم عمليات المتابعة والفحص للتأكد
من إزالة آثار الإصابة والقضاء عليها نهائياً . وفي حالة إستمرار
الإصابة أو وجود آثار لها مازالت متبقية فيجب أن تتم المعالجة
الفورية بمبيد آخر أقوى فاعلية من المبيد الأول ، وبعد إنتظار
الفترة المناسبة تعاد عمليات الفحص وتفقد الحالة وتواصل
خطوات العلاج التالية حتى يتم القضاء نهائياً على الإصابة.

العوامل التي تؤثر على امتصاص وانتقال المبيدات الكيماوية في النبات

1- العوامل المتعلقة بالنبات :

تختلف عملية امتصاص وانتقال المبيد الكيماوي باختلاف النبات
وذلك لاختلافات تركيب الأوراق والجذور والسيقان وان طبقة
الكيوتكل السطحية التي تغطي غشاء الكيوتكل قد تعرقل نفاذ
المركبات القطبية

(المركبات القطبية : هي المركبات الذائبة في الماء وتتأين فيه
إلى ايونات وكايتونات ويعتبر الجزء القطبي في جزيء المبيد
ضروري لإحداث القتل ما الجزء غير القطبي فضروري لنفاذ
المبيد وانتقاله خلال الحواجز الدهنية) ويكون اختراقها لهذه
الطبقة بطيء جدا مقارنة بالمبيدات غير القطبية من ناحية
الأخرى قد يتجمع المبيد غير القطبي كما في حالة المبيدات
التابعة للهيدروكربونات المكلوره في الطبقة الشمعية
السطحية ولا يتحرك منها إلى الطبقات الداخلية إلا ببطء شديد .

ويكون المركب الحاوي على مجاميع قطبية وأخرى غير قطبية
سريع الحركة في أنسجة النبات وذلك لقدرته على اختراق
الحواجز المائية والزيتية .

ومن ناحية أخرى تعتبر قابلية المبيد على الذوبان في الماء ومن متطلبات عملية انتقاله في النبات لذلك نجد إن معظم المبيدات الجهازية ذات ذوبان عال نسبياً مقارنة بالمبيدات الأخرى ويختلف انتقال المبيدات الكيماوية باختلاف عمر النبات لاختلافات الفسلجية وتركيبية .

2- العوامل المتعلقة بالمبيد الكيماوي

تعتمد عملية امتصاص وانتقال المبيد في النبات على الخواص الكيماوية والفيزيائية للمبيد وتلعب قطبية المركب دوراً أساسياً في التحرك في النبات ففي حالة المبيدات غير القطبية القابلة للذوبان في الدهون فإن تحركها يكون قاصراً على أوعية اللحاء أثناء انتقالها في الأوراق إلى بقية أجزاء النبات وتتركز في مواقع التصنيع الغذائي وبهذا تكون أفضل وسيلة باستخدامها رشا فوق الترموات الخضرية .

أما المبيدات القطبية الذائبة في الماء فإنها غير قادرة على دخول أوعية اللحاء وتبقى في مناطق بين الخلايا ويكون أفضل استخدام لها هو معاملة التربة حيث يدخل المبيد عن طريق المجموع الجذري وينتقل بسرعة إلى الأجزاء الخضرية الحديثة مما يدل على عدم انتقاله عبر اللحاء مع المواد الغذائية المصنعة وتمتاز المبيدات الجهازية ذات القطبية المتوسطة بقدرتها على الحركة الحرة عبر خلايا النسيج الوسطي للورقة وتنقل إلى أوعية اللحاء ثم أوعية الخشب وبذلك يمكنها الانتقال في جميع أنسجة النبات بسبب احتوائها على مجاميع قطبية وأخرى غير قطبية وبذلك يكون معامل التوزيع مناسب بين الماء والمواد الدهنية ويمكنها اختراق هذه الحواجز بكفاءة عالية وتعتمد على امتصاص المبيد على طريقة المعاملة حيث تزداد عند وضع المبيد بشكل طبقة خفيفة على السطح المعامل وتقل كلما تجمعت المادة بشكل بلورات عليه

3- العوامل المتعلقة بالبيئة

تؤثر عوامل المناخ المختلفة من حرارة و أوكسجين وضوء على الأعمال الحيوية للنبات ونتيجة لذلك تتأثر عملية وامتصاص و انتقال المبيد الكيماوي ولقد وجد أن امتصاص المبيد من الجذور ونقله إلى الأجزاء الخضرية يزداد بزيادة بمعدل عملية النتج وخاصة في حالة المبيدات القطبية التي تنتقل بالأوعية الخشبية وتؤثر درجة الحموضة (PH) على نفاذ وانتقال المبيدات

الكيميائي خلال النموات الخضرية وخاصة الحامضية والقاعدية حيث يزداد امتصاص المبيدات الحامضية كلما انخفضت قيمة PH لان ذلك يساعد على جعل الجزيئات في اقل نشاط قطبي ويهيئ لها فرصة النفاذ وعلى العكس بالنسبة للمبيدات القاعدية وتساعد المواد الناشرة ذات النشاط السطحي سواء كانت أيونية أو كائتونية على نفاذ الجزيئات المبيد من خلال الأوراق عن طريق تأثيرها على PH في البيئة كذلك يؤثر وجود بعض الكاتيونات مثل البوتاسيوم في عملية امتصاص وانتقال المبيدات ولقد وجد عدد من الباحثين أن هناك علاقة وثيقة بين امتصاص وانتقال المبيدات الكيماوية في النباتات وتوفر العناصر الغذائية الكبرى والدقيقة في الوسط الذي ينمو فيه النبات

أنواع المبيدات الجهازية

بشكل عام يمكن تقسيم المبيدات الجهازية حسب نسيج النبات التي تنتقل فيه إلى :

• مبيدات لحائية (Symplastic)

• مبيدات خشبية (apoplastic)

ويمكن تقسيمها على أساس تحليلها إلى الأقسام التالية :

1- المبيدات الجهازية الثابتة stable

وهي المركبات التي لا يحصل عليها أي تغير وتبقى ثابتة داخل الأنسجة النبات دون تحلل.

ولا يوجد مبيد كيماوي عضوي يستخدم في الوقت الحاضر بهذه المواصفات ويمكن القول أن عنصر السلينيوم selenium الشبيه بالكبريت من العناصر الجهازية الثابتة

2- المبيدات الجهازية القابلة للتحلل endolytic

وهي المبيدات الجهازية التي تدخل لنبات وتكون فعالة بشكلها الأول ضد الآفة إلى تتحلل إلى مواد غير سامة من قبل النبات ، مثل مبيد فوسدرن phosdrin ومبيد شرادان schradan .

3- المبيدات الجهازية القابلة للتنشيط endomatetoxic

وهي المبيدات الجهازية التي تدخل النبات في شكلها الأول ثم تتحول إلى مركبات أكثر سمية للآفة داخل أنسجة النبات بتأثير الأنزيمات داخل النبات ، مثل مبيد سستوكس systox .

طرق دراسة النشاط الجهازي للمبيد الكيميائي

هنالك طرق عديدة يمكن إتباعها لتقدير النشاط الجهازي للمبيد الكيماوي كما ونوعا وذلك حسب الهدف المحدد في الدراسة وتعتمد على إمكانية المتوفرة للبحث من هذه الطرق .

أولا: طريقة الاختبار الحيوي bioassay

يمكن قياس النشاط الجهازي للمبيد عن طريق معاملة جزء من النبات خاصة الأوراق بعد مضي فترة لا تتعدى 24 ساعة يمكن للمبيد إن ينفذ وينتقل إلى أجزاء النبات بعدها يتم إزالة الورق أو الجزء المعامل ويوضع على النبات آفة حساسة لفعل المبيد وتقدر نسبة القتل في مناطق فوق وتحت المعاملة كذلك يمكن اخذ أوراق من مناطق بعيدة عن أوراق المنطقة المعاملة وتوضع عليها الآفة للتغذية وتسجل نسبة الوفيات وبهذه الطريقة يمكن معرفة فيما إذا كان للمبيد نشاط جهازي عن طريق انتقاله إلى الأوراق غير المعاملة وتأثيره على الآفة

ثانيا : دراسة اعرض التسمم التي تظهر على النبات

phytotoxicity

يمكن دراسة النشاط الجهازي للمبيد خاصة مبيدات نباتات الأدغال عن طريق متابعة أعراض التسمم التي تظهر على النباتات حيث تدل أعراض التسمم كاصفرار أو احتراق الأوراق البعيدة عن مناطق المعاملة على تحرك المبيد جهازيا .

ثالثا : طريقة تحليل مستخلص النبات

يمكن تقدير الكميات التي امتصت وانتقلت من المبيد الكيماوي في أجزاء النبات المختلفة حيث يعامل جزء من النبات بالمبيد الكيماوي وبعد فترة تتراوح بين 12- 24 ساعة يأخذ النبات المعامل وتغسل الكمية الموجودة على سطح الورقة أو الجزء المعامل بمذيب عضوي ثم أجزاء النبات إلى أوراق وسيقان وجذور حسب الهدف من الدراسة ثم تستخلص المادة السامة ونواتج تمثيلها بمبيد عضوي ملائم من الأجزاء المختلفة وتقدر الكمية لمستخلصة باستخدام التقييم الحيوي وذلك بمعاملة الآفة الحساسة بالمستخلص في حالة عدم توفر الأجهزة ويمكن استخدام طرق الفصل الكروماتوغرافي في حالة توافر الأجهزة حيث يمكن تقدير الكمية من المادة السامة في مستخلص بدقة إضافة إلى انه يمكن التعرف على نواتج تمثيل المادة السامة فيه ومن الأجهزة الشائعة الاستخدام في هذا المجال جهازي الكروماتوغرافي الغازي gas chromatography وجهاز الكروماتوغرافي بالصفائح الرقيقة thin layer chromatography .

رابعا : طريقة استخدام المبيدات المعلمة بالعناصر لمشعة radio active tracers

يمكن متابعة تحرك المبيد الكيماوي في النباتات عند استخدام المبيد المعلم بالكربون 14 أو الفسفور 32 أو غيرها من العناصر المشعة بعد فترة من معاملة النبات في بعض اجزائه بالمبيد المعلم يأخذ النبات ويثبت على صفيحة ورقية سميكة ويوضع فوقه صفيحة أشعة سينية film x ray في مكبس ويترك في غرفة مظلمة لمدة تتراوح 12 ساعة وسبع أيام معتمد على تركيز المادة المشعة وبعد انتهاء الفترة المحددة تحمض وتغسل صفيحة الأشعة السينية فيظهر انتقال المبيد الكيماوي من منطقة المعاملة إلى المناطق الأخرى في النبات بوضوح وتسمى هذه الطريقة الاتوريدوغرافي autoradiography وكذلك يمكن تقدير الكميات الممتصة أو المنتقلة من المبيد الكيماوي بشكل دقيق عن طريق استخلاص المادة السامة المعلمة بمذيب عضوي ثم حرق العينة في دوارق حرق زجاجية خاصة combustion flasks وتقاس كمية الكربون 14 الكلية في جهاز قياس الإشعاع liquid scintillation

فوائد ونواقص استخدام المبيدات الجهازية

يمكن تلخيص أهم فوائد استخدام المبيدات الجهازية بالنقاط التالية :

- 1- يمكن استخدام كمية قليلة من المبيد الجهازى مقارنة بالمبيدات غير الجهازية .
وذلك لان تغطية النبات بصورة كاملة غير ضرورية وذلك لانتقال المبيد إلى الأجزاء التي لم تغطى بالمبيد .
- 2- المكافحة باستخدام المبيد الجهازى اقتصادية و خاصة في حالة استخدام المبيد مع ماء الري أو معاملة البذور وفي حالة استخدام المبيد رشا على الأجزاء الخضرية يكون عدد المعاملات قليلا وذلك لانتقال المبيد إلى النموات الحديثة و حمايتها من الإصابة والآفة.
- 3- إن تأثير المبيدات الجهازية على الأعداء الطبيعية قليل نسبيا وخاصة إذا استخدمت المبيدات مع ماء الري أو في معاملة البذور حيث توجد المادة السامة في عصارة النبات فتعرض له الحشرة الماصة ولا تتعرض لها الأعداء الطبيعية

أما أهم مضاىر و نواقص استخدام المبيدات الجهازية فيمكن تلخيصها في النقاط التالية :

- 1- إن المبيدات الجهازية وخاصة التي يتم تحويلها داخل النبات إلى مركبات أكثر سمية يمكن إن تساعد في تلوث الغذاء عن طريق انتقال كميات منها إلى الثمار أو الأجزاء التي تؤكل من المحاصيل ولذلك لا يمكن استخدامها قرب نضج المحصول
 - 2- إن أسعار غالبية المبيدات الجهازية عالية أكثر من المبيدات الثانية
 - 3- إن معظم المبيدات الجهازية المتداولة لها القابلية للانتقال إلى الأعلى في حين لا تنتقل من المناطق المعاملة في الأوراق إلى السيقان أو الجذور وبذلك لا يمكن استخدامها لتخلص من آفات السيقان والجذور .
- إن تأثير المبيدات الجهازية يكاد يكون مقتصر على الحشرات الماصة لعصارة النبات وان تأثيرها محدود على الحشرات القارضة إضافة إلى إن تأثيرها بشكل عام بطيء

نفاذ المبيد الكيماوي خلال جدار الجسم في الحشرات

بشكل عام هناك تشابه كبير بين نفاذ المبيدات الكيماوية خلال جسم الحشرة ونفاذها في النبات وذلك لوجود طبقة الكيوتكل السطحية epicuticle التي تعيق نفاذ المركبات القطبية تنفذ معظم المبيدات العضوية خلال الكيوتكل وذلك لارتباطها بمادة الكايتين chitin والتي يتكون منها مادة الكيوتكل بشكل رئيسي ولكي ينفذ المبيد خلال طبقة لكيوتكل السطحية يجب أن يمتلك القابلية على الذوبان في المواد الدهنية ومن الناحية الأخرى يجب أن لا تكون درجة ذوبانه في المواد الشمعية وإلا فإنه سوف يتراكم في الطبقة الشمعية ولا يمكنه النفاذ لإحداث الأثر السام وقد تختلف الحشرات بحساسيتها للمبيد تبعا إلى اختلاف سمك الطبقة الشمعية في جدار جسمها ويمكن عن طريق استخدام المذيبات العضوية زيادة نفاذ المبيد الكيماوي خلال المناطق كيوتكل الحشرة ويشترط في المذيب المستخدم له القدرة على الاحتفاظ بالمبيد والذوبان ولو جزئيا بالماء وذلك لاحتواء طبقة الكيوتكل الداخلية endocuticle على كمية كبيرة نسبيا من الماء حتى يتمكن للمبيد أو المذيب الجيد اختراق طبقات الكيوتكل التي تتفاوت في درجة قطبيتها يجب أن تحتوي على مجاميع قطبية وأخرى غير قطبية أما بالنسبة للمبيدات غير العضوية القابلة للذوبان في الماء فيمكنها أن تنفذ من خلال الكيوتكل رغم وجود الطبقة الشمعية غير المحبة للماء .

ذلك للأسباب الآتية :

- 1- إن الطبقة الشمعية لا تغطي كل جسم الحشرة من الخارج وهناك مواقع مكشوفة تقع فيها الأجهزة الحسية لاستقبالها المؤثرات الكيماوية ومواقع استقبال الرطوبة ولكن هذه المواقع المحدودة قد لا تكفي كمنافذ لدخول هذه المبيدات
- 2- وجد أن هناك مسافات بينية بين بلورات الطبقة الشمعية السطحية تسمح لدقائق الماء بالنفاذ مما يؤدي ذلك زيادة سمية المبيدات الذائبة في الماء عند زيادة الطوبة الجوية في المحيط التي تعرض فيه الحشرة وتلعب الزيوت والمواد الحاملة والمستخدمة في مستحضرات المبيدات دورا هاما في زيادة نفاذية المبيد خلال جدار الجسم حيث تساعد بعض المواد الحاملة على إحداث خدوش أو فتحات في الجدار لتساعد المبيد الكيماوي في النفاذ

أهم المبيدات المستخدمة في مكافحة :-

1.المبيدات المعالجة للبذور:

أ. **الثيرام:** ويعرف تجارياً بفيرناسات وينتمي الي مجموعة ثاني كبريتات الكاربامات .

الفعل السام:

مبيد فطري معالج للبذور وطارد للحيوانات كمانع لفساد وتدهو البذور والتربة بالاضافة الي استخدامه لحماية الشتول ضد الارانب والقوارض .

ب. **ايمدا كلوبريد** ويعرف تجارياً بكونفيدور

الفعل السام :

معالج للبذور والتربة كما يمكن رشه علي أوراق النباتات ،يستخدم بنجاح في الخضر كالبطاطس وماصيل الحبوب و القطن.

2.المبيدات الحشرية :

هو أي مادة تستخدم لمكافحة الحشرات وتقسم المبيدات الحشرية الي ستة مجموعات من حيث طريقة تأثيرها علي الحشرات :-

1. مبيد معوي :

حيث تتلغ الكميات السامة بواسطة الحشرة ومن ثم تحدث فعلها السام.

2. مبيد فعال باللامسة:

يتسبب في قتل الحشرة بمجرد ملامستها له دون الحاجة الي ابتلاعه.

3. ملامس ذو أثر باقي:

يظل قادراً علي إحداث فعله السام باللامسة بعد مدة طويلة من رشه.

4. مدخنات :

مبيدات حشرية لها القدرة علي إحداث ضغط بخاري قادر علي إحداث التركيز القاتل.

5. طاردات :

هي مبيدات غير قاتلة لكنها قادرة علي طرد الحشرات من المنطقة المعاملة.

6. مبيد جهازي:

وهو مبيد يمتص بواسطة الاجزاء المختلفة من النبات مما يجعل منها مواقع سامة للحشرات .

3. مجموعة الكلور العضوية :

مثال اندوسلفان والاسماء التجارية اندوسول وثايودان.

الفعل السام : مبيدات حشرات وعناكب يستخدم لمكافحة حشرية المن والخنافس وثاقبات الساق والبق والذبابة البيضاء.

4. مجموعة البايثروبيدات

تتميز بانخفاض سميتها بالنسبة للبكتريا بالإضافة الي انها تتحلل الي عناصرها الاساسية ولا تلحق أضراراً بالبيئة ولذا فهي من اهم المبيدات المستخدمة من مكافحة افات الخضر والفاكهة ومن امثلتها :-

§ سايبيرمثرن ويعرف تجارياً بكافيل *Kafil* .

الفعل السام: مبيد لمكافحة العديد من الحشرات وبصفة خاصة حرشفية الاجنحة و حشرة المن والسوس.

§ فينبروباثرين ويعرف تجارياً بدائنتول .

الفعل السام : مبيد للحشرات والعناكب يستخدم ضد حشرة المن والذبابة ودودة اللوز والفراشات .يتميز بطول بقائه فاعلاً ضد الأفات المستهدفة نظراً لثباته تحت الظروف الحقلية .يحدث تأثيراً علي الحشرات وذلك لمهاجمته الجهاز العصبي مما يخل بانتقال الاشارات العصبية والحسية .

§ بيرمثرن ويعرف بأمبش .

الفعل السام : يستخدم كمبيد جهازى للحشرات والأرضة ولمكافحة آفات القرعيات والبصل والخضر الورقية ، ويستخدم كمبيد يخدم اغراض مكافحة المتكاملة لانخفاض سميته على الثدييات.

5.مجموعة الفسفور العضوية:

§ المالاثيون .

الفعل السام : يستخدم كمبيد للحشرات المن،الحشرة القشرية والعناكب والثريس وكمبيد الآفات المخازن.

§ اومثيون ويعرف تجارياً بفوليمات .

الفعل السام : مبيد جهازى للحشرات والعناكب ويستخدم ضد حشرة المن والبق الدقيقي والحشرة القشرية والحشرات الماصة.

§ دايازينون.

الفعل السام : مبيد حشرات ونيوماتودا : يستخدم لحشرات التربة وحشرات الخضر والاعلاف كما يستخدم لمعاملة البذرة.

§ كلورفايرفوس الاسم التجاري درسيان.

الفعل السام : مبيد حشري ضد الحشرات الماصة ويكثر استخدامه ضد حشرات المنازل والمطاعم والتخزين .

6.مجموعة الكاربامات

§ كاربارايل: الاسم التجاري سيفين .

مبيد حشرات واسع المدى يستخدم لمكافحة عدد كبير من حشرات الخضر والفاكهة .

§ بايريكارب ويعرف تجارياً ببريمور .

الفعل السام: هو مبيد اختياري لحشرة المن ويسبب الاثر الصارع عن طريق الملامسة وجهازياً ويستخدم في الخضر وسكر البنجر ومحاصيل الحوب .

§ كاربوفيوران ويعرف تجارياً بـ فيورادان .

الفعل السام : مبيد جهازي واسع المدي يستخدم ضد الخنافس وحشرة المن والثريس والذبابة البيضاء وحشرات التربة.

3. مبيدات فطريات Fungicides

المبيدات الفطرية ترش وقائياً قبل حدوث الاصابة.

1. بايرازوفس ويعرف تجارياً بأفوقان .

الفعل السام: مبيد فطري جهازي يستخدم لمكافحة البياض الدقيقي والذي يعرف بالروب في كثير من انحاء السودان.

2. ثراياداميفون . الاسم التجاري بايلتون .

الفعل السام : مبيد فطري جهازي يستخدم ضد البياض الدقيقي ومرض الصدأ في الحبوب.

4. مبيدات الحشائش Herbicides

تعريفات :

§ مبيد حشائش اختياري:

هو مبيد ذو سمية عالية لبعض انواع الحشائش ولكنه عديم او قليل التأثير علي غيرها من الأنواع.

§ مبيد حشائش لا إختياري :

هو مبيد ذو مدي واسع في قتل واحداث سمية عالية علي النباتات التي تنتمي لأنواع مختلفة.

§ مبيد ذو أثر متبقي:

هو مبيد الحشائش الذي يظل باقياً في التربة لفترة زمنية قصيرة ويلحق الضرر بالحشائش التي تنمو مع المحصول الجديد .

§ المادة المتبقية:

هي كمية المادة المتبقية من المبيدات والتي تبقي علي سطح ادني المحصول عند الحصاد.

§ الحد المأمون :

هو كمية المادة المتبقية المسموح بها علي الاجزاء النباتية المستعملة للغذاء ومن الضروري ألا تزيد كمية المادة المتبقية من المركبات ذات الاثر المتشابه عن الحد المأمون المسموح به .

§ المادة المتبقية غير المسموح بها :

هو كمية الفعالة المتبقية الزائدة عن الحد المأمون.

§ مبيد حشائش قبل نمو المحصول :

هو مبيد يرش بعد زراعة المحصول ولكن قبل بزوغه علي سطح التربة وذلك بغرض ابادة بادرات الحشائش التي نمت وظهرت قبل ظهور المحصول .

§ مبيد حشائش بعد بزوغ المحصول :

هو مبيد يرش علي اوراق الحشائش بعد بزوغ المحصول علي سطح التربة .

أهم مبيدات الحشائش :

1.راونداب Rouradup

الفعل السام : هو مبيد حشائش لا اختياري يستخدم كمبيد لحشائش القطن والبصل والفول المصري والفاصوليا والثوم. يستخدم قبل بزوغ المحصول لمكافحة النجيليات وبعض الحشائش عريضة الأوراق.

2.رونستار Rounstar

الفعل السام : مبيد حشائش يستخدم قبل او بعد البزوغ لمكافحة الحوليات وعريضة الأوراق ويستخدم لمكافحة حشائش القطن والبصل.

3. جول Goal

الفعل لسام : مبيد حشائش اختياري قبل او بعد بزوغ المحاصيل لمكافحة الحوليات وعريضة الأوراق وذلك في العديد من المحاصيل والخضروات والفاكهة .

إرشادات عامة:

عند إستخدام المبيدات المختلفة يجب مراعاة الأتي:

- 1- عدم الرش اثناء ارتفاع درجات الحرارة .
- 2- يجب ان يتم إختيار المبيد بموجب توصية من الجهة المختصة كما يجب التأكد من وجود الملصقة بالعبوة والتأكد من صلاحية المبيد .
- 3- لبس الملابس والمعينات الواقية الموصي بها.
- 4- التأكد من معايرة أدوات وأجهزة الرش .
- 5- العمل ماأمكن لتقليل الانثا بالتوقف عن الرش اثناء النشاط الرياح وذلك حتي لا تتلوث مناطق اخري غير مستهدفة.
- 6- تجنب تلويث مصدر المياه والاعذية والاعلاف.
- 7- يجب التأكد من مرور فترة الانتظار قبل الحصاد حتي لا يتم حصاد محاصيل ملوثة.
- 8- يجب الا تستخدم الرشاشة المستخدمة في رش مبيدات الحشائش كرشاشة لمبيدات الفطريات والحشرات الا بعد غسلها جيداً .
- 9- العمل وفق الارشادات الملصقة والخاصة بكيفية غسل المبيد بآخر كذلك التمسك بالجرعات الواضحة.
- 10- بعد الرش تغسل أدوات الرش وأجهزته والأيادي والملابس جيداً بالصابون.

الإحتياطات الواجب إتباعها عند تخزين المبيدات :

1. لا تحتفظ بأي مبيد مخلوط بالماء لمدة طويلة لإستعماله لاحقاً .
2. لا تستعمل أوعية الشراب وزجاجاته لتخزين المبيد.
3. أحفظ المبيد في مكان مظلل.
4. أحفظ المبيد بعيداً عن الأطفال.

5. احتفظ بالعبوة الفارغة للمبيد بعد الرش لمدة خمس عشر يوماً. وإذا حدثت أي حالة تسمم خذها للطبيب حيث أن مضادات التسمم تختلف من مبيد لآخر.

الإحتياطات الواجب إتباعها قبل إستعمال المبيدات :

6. اقرأ التعليمات المسجلة على العبوة وتفهمها.

7. تأكد من صلاحية المبيد.

8. تأكد من أن المبيد فعال بالنسبة للآفة التي ترغب بمكافحتها.

9. تأكد من الآثار المصاحبة للتسمم في المبيد الذي تستعمله.

10. لا تستعمل المبيدات المنزلية للأشجار و النباتات فقد يؤثر عليها الإيروسول المستعمل.

الإحتياطات الواجب إتباعها عند إستعمال المبيدات :

11. تأكد من الفترة التي يستمر فيها فعالية المبيد ولا تحاول جني الثمار أو النبات خلال هذه الفترة التي تعتبر محرمة إذ قد يصاب الإنسان والحيوان إذا ما تغذى على النبات أو الثمار خلالها.

12. لا تحاول خلط المبيد بنسب أقوى مما هو مبين على العبوة وحسب تعليمات المصنع.

13. لا ترش في الأيام المشمسة أو في الأيام شديدة الحرارة.

14. رش بعد الغروب أو في العصر.

15. رش مع إتجاه الرياح حتى لا تصاب بالمبيد الذي قد تحمله الرياح إليك.

16. ألبس المعاطف الواقية وغط الأنف وألبس نظارة وقفازات وجميع ما يطلبه المصنع من احتياطات.

17. لا ترش خلال الفترة التي تكون الزهور متفتحة وتطلق حبوب اللقاح.

18. استعمل مرشّة من نوع جيد وتعمل بالضغط وتطلق رذاذ ناعم.

19. يجب أن ترش النبتة وأوراقها جافة ليس عليها ندى من الماء.

20. رش النباتات بكمية وافرة من المبيد حتى تغطي جميع الأوراق ويتصيب المبيد منها على شكل قطرات.

21. إستعمل مرشّة ذات قصبّة طويلة لرش الأشجار أو استخدم سلم في حالة الأشجار العالية تجنب الرش وأنت جالس تحت الأشجار حتى لا تصاب عينيك بأثار المبيد.

22. لا تدخن وأنت تقوم بالرش.

الإحتياطات الواجب إتباعها بعد أستعمال المبيدات :

23. إذا كنت تستعمل مبيد للحشائش عن طريق الرش لا تستعمل نفس المرشّة للمبيدات الحشرية خوفاً من بقاء أثار المبيد الحشائشي السابق وتأثيره على النباتات الأخرى.

24. اغسل أي بقعة تصيبك من المبيد فوراً.

25. لا تستعمل أغراض المبيد لأي غرض آخر.

26. لا تسمح للأطفال باللعب أو لمس النباتات المرشوشة حديثاً.

27. أترك الملابس التي إستعملتها في الرش في الشمس والهواء الطلق لمدة عشرين يوماً على الأقل.

تحديد درجة السمية للمبيدات المستخدمة

سمية المبيد (LD50): تعني جرعة المبيد مقدرة بالمليجرام لكل كجم من الوزن الحي التي يمكن أن تؤدي إلى موت 50% من حيوانات التجربة التي تتعرض لها وأرقام السمية المعطاة مقدرة على إناث الجرذان للجرعات المأخوذة عن طريق الفم .

*خطير للغاية: يمكن أن يسبب أخطار حادة وجسيمة جداً عن طريق الهضم والجلد والتنفس أو مزمنة تصل للموت.

**عالي الخطورة: يمكن أن يسبب أخطار جسيمة جداً عن طريق الهضم أو الجلد أو التنفس قد تصل للموت.

***متوسط الخطورة: يمكن أن يسبب أخطار محدودة عن طريق الهضم أو الجلد أو التنفس .

هذا إضافة إلى درجات أخف.

مكافحة الآفات :-

تسبب الآفات خسائر فادحة للمحاصيل الزراعية بلغت في مجملها 30% من جملة الانتاج . وزيادة الإنتاج النباتي والحيواني وتوفير الأمن الغذائي لعالم يتزايد سكانه عاماً بعد عام يحتم مقاومتها بالطرق المختلفة سواء كانت زراعية ميكانيكية او بيولوجية او كيميائية وعليه فسيتم التركيز علي الادارة المتكاملة للآفات بوصفه المرتكز العلمي السليم .

ماهي الآفة :-

تعرف الآفة بانها أي كائن حي يلحق ضرر بالانسان او ممتلكاته او بيئته ،هذه الكائنات تشمل الحشرات ،العناكب ،النيما تودا،الفطريات ،الحشائش ،الطيور ،القوارض ،الحيوانات البرية والمائية ،الفيروسات والبكتريا.

ماهو المبيد :-

وبعني قاتل الحشرات وهو أي مادة تعمل علي مكافحة او تدمير او طرد او اختزال اعداد الآفة.

الإدارة المتكاملة للآفات :-

ازداد استخدام العالم للمبيدات الكيميائية في الزراعة بغرض السيطرة علي الآفات وبلغت كميات متعاظمة مما ادي الي حدوث اثار تراكمية نشأت عنها مشاكل بيئية مما ادي الي التفكير لاستخدام خيارات اخري تقلل من الاعتماد علي الكيماويات في مكافحة وبرزت فكرة الادارة المتكاملة للآفات والتي وجدت إهتماماً عالمياً .

مفهوم IPM :-

تعني باختيار وتطبيق حزم متكاملة لادارة الآفة بناء علي تقديرات اقتصادية بيئية ومجتمعية وهي تخاطب الاستخدام الأمثل للعوامل البيئية (طقس ،مفترسات ،طغليات،ممرضات) ، العوامل الزراعية(تحضير الرض، التوقيت والدورة الزراعية) ، العوامل الوراثية واستخدام الطرق الكيميائية في حدود اضيق.

اسس IPM :-

1- الاهتمام بمكافحة الآفة دون إبادتها مما يعني السماح بوجود بعض افراد الآفة التي ليست بمقدورها التسبب في اضرار اقتصادية .

2- اعتبار ان النظام البيئي هو المرتكز او الوحدة التي يقوم عليها مفهوم الادارة المتكاملة للأفات مما يتطلب الوعي بمكوناته .

3- الاعتراف بأن السيطرة المطلقة او الإبادة قد تؤدي الي عواقب أكثر ضرراً .

4- ضرورة تناغم الأنظمة لتنزيل الأنظمة أهداف الإدارة المتكاملة الي الواقع.

الأثار المترتبة علي إستخدام المبيدات :

1- يرفع تكلفة الإنتاج حيث يعتبر من اكثر المدخلات تكلفة.

2- الإستخدام المتوافر للمبيدات وقد يؤدي الي بروز سلالات مقاومة من الحشرات والعناكب والفطريات وغيرها من الآفات .

3- إستخدام المبيدات يؤدي الي تشويه في النظام الطبيعي او تقليل الاعداء الطبيعية للافات من حشرات ومفترسات وممرضات وطفيليات. نسبة عالية من الآفة المستهدفة واعداؤها الطبيعيين تستطيع الاعداد القليلة من الآفة وفي غياب الاعداء الطبيعيين ويحافظ البقاء من الثكاثر بصورة انفجارية مما يؤدي الي ظاهرة ابعاث الآفة المستهدفة.

4- استخدام مبيدات الحشائش وبقضائها علي الحشائش المستهدفة يؤدي الي ظهور انواع اخري من الحشائش فيما يسمى بظاهرة ازاحة النوع، هذا النوع الجديد لا يتأثر بالمبيد وقد سبب اضراراً أكثر من النوع الذي تمت ازاحته .

5- التعامل مع المبيدات يسبب مخاطر للعاملين في عمليات الرش الجوي ،المصنع او الحقول او التخزين.

6- تلوث البيئة وتأثيرها علي الحياة البرية : هنالك العديد من الكيماويات التي تلحق ضرر بالبيئة وذلك لشدة تطايرها او نتيجة التطبيق الخاطئ مثال DDT التي تلحق اضراراً بالاسماك والطيور والحيوانات البرية الأخرى .

7- التأثير علي الحشرات النافعة وحشرات التلقيح مثال النحل .

طرق مكافحة الآفات :-

1. الطرق الزراعية Agricultural

2. الطرق الميكانيكية Mechanical

3. الطرق الاحيائية Biological

4. الطرق الكيماوية Chemical

1- الطرق الزراعية :-

تعتمد علي تحويل طرق الانتاج الفلاحية حتي تصبح هذه الطرق ضارة بالآفة وحياتها ومثلي بالنسبة للمحصول كالحراثة والدورة الزراعية وادارة المياه وتوقيت الزراعة ،كما تشمل زراعة أكثر من محصول في نفس الحقل بغرض حماية المحصول الرئيسي من ضرر الحشرات كزراعة محصول الثوم مع الخس لتخفيض اعداد حشرة امن علي محصول الخس .

2- الطرق الميكانيكية :-

تشمل ازالة البقايا والسيقان والأوراق المريضة يدوياً واستخدام المصائد الضوئية الملونة وذلك لجذب الحشرات الليلة واستخدام المصائد اللاصقة واستخدام مصائد الفيرمون وهي كميات من مادة كيميائية متطايرة سريعة الانتشار تفرز بواسطة ذكر او أنثي الحشرات التي تعمل جذب الجنس الآخر ومن ثم تجميع هذه الحشرات وابداتها بمبيد حشري.

3- الطرق الإحيائية :-

وذلك باستخدام الاعداد الطبيعية من حشرات ومفترسات وممرضات وتربيتها لتتغذي علي الآفات.

ما المقصود بمكافحة الآفات؟

المقصود بمكافحة الآفات خاصة الحشرية هو كل ما يؤدي إلى قتلها أو طردها أو الحد من نشاطها ويساعد على تقليل أعدادها وذلك عن طريق التدخل في تغذيتها أو تكاثرها أو انتشارها.

تختلف طرق مكافحة الآفات باختلاف نوع الآفة ونوع المحصول أو المحاصيل التي تصيبها هذه الآفة، وكذلك نوع الضرر الذي تحدثه، كما تختلف طرق المكافحة وأساليبها باختلاف الطور أو الأطوار الضارة من الآفة، فهناك آفات حشرية يكون الطور الضار فيها هو طور اليرقة فقط (مثل دودة ورق القطن) أو طور الحورية فقط (الذباب الأبيض) أو الحشرة الكاملة فقط (الجراد)، وقد يكون طوري اليرقة والحشرة الكاملة معا مثل الخنافس والسوس أو طوري الحورية والحشرة الكاملة معا مثل حشرات المن. معنى ذلك أنه من الأهمية بمكان معرفة الطور الضار من الآفة كي تتمكن من تحديد الأسلوب الأمثل لمكافحتها، كما يلزم معرفة العائل النباتي أو مجموعة العوائل التي تعيش عليها الآفة مسببة الأضرار، ومواسم زراعتها ومدى انتشارها في المنطقة، وكذلك الجزء من النبات أو المرحلة من عمر النبات التي تصاب بالآفة، وعادة ما تنقص عن المعلومات الأساسية اللازمة لوضع برنامج لمكافحة الآفة، تعريف وتقدير الدور الذي تلعبه الأعداء الحيوية طبيعيا في الحد من تكاثر الآفة وتقليل الضرر الناتج عنها.

طرق مكافحة الآفات

تم بوسيلتين رئيسيتين هما:

1- المقاومة الطبيعية

2- المكافحة التطبيقية

أولا: المقاومة الطبيعية:

وهي مجموعة العوامل الطبيعية التي لا يتدخل الإنسان في توجيهها أو يستطيع التحكم فيها، وتشمل تأثير العوامل الجوية والأعداء الطبيعية (الحيوية) والتي تساعد على تقليل أعداد هذه الآفات وتحد من أضرارها.

*- العوامل الجوية:

وهي عادة ما تكون إما لصالح الآفة فيزداد أعدادها وانتشارها، أو ضدها فتعمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الحد من تكاثرها وانتشارها، وغالبا لا يؤثر كل عامل من هذه العوامل منفردا، ولكنها تكمل بعضها البعض. وأهم هذه العوامل هي: الحرارة، والرطوبة، والرياح، والأمطار، والضغط الجوي، وضوء

الشمس وغيرها، قد يؤثر أحيانا واحدا أو أكثر من هذه العوامل خاصة الحرارة والرطوبة والرياح، ويعتبر التأثير المشترك للحرارة والرطوبة من أهم التأثيرات خاصة على حياة الآفات وتكاثرها ودرجة نموها.

ب*- الأعداء الطبيعية:

تعيش الآفات وخاصة الحشرية منها في علاقات متوازنة بينها وبين غيرها من الكائنات الحية سواء الحشرية أو غير الحشرية، وتشمل هذه الأعداء الطبيعية أنواع معينة من الحشرات وبعض مفصليات الأرجل واللافقريات والفقرات، **ومن أهم أنواع الأعداء الطبيعية للآفات الحشرية:**

• أنواع أخرى من الحشرات تعرف بالطفيليات والمفترسات (سيتم الكلام عنه بالتفصيل لاحقا)، تحد هذه الأنواع من نشاط الأنواع الضارة، وقد يفوق دورها أحيانا وسائل أو طرق مكافحة الأخرى التي يتبعها الإنسان.

• مفصليات الأرجل التي تتغذى على الآفات الحشرية مثل العناكب الحقيقية والحلم المفترس.

• مسببات الأمراض البكتيرية والفيروسية والفطرية المتخصصة التي تصيب الآفات الحشرية والحيوانية ولا تصيب الإنسان.

• أنواع من الفقرات التي تفترس الآفات الحشرية مثل الأسماك والضفادع والسحالي والخفافيش وغيرها، ولعل طائر أبو قردان (صديق الفلاح) لخير مثال للأعداء الطبيعية لعدد من حشرات وآفات التربة بجميع أطوارها.

ثانيا: مكافحة التطبيقية:

وتضم كافة الوسائل والطرق التي يتبعها الإنسان لمكافحة الآفات والحد من تكاثرها وانتشارها وتشمل مكافحة الكيماوية باستخدام المبيدات، والمكافحة بالطرق الزراعية والميكانيكية والفيزيائية، والمكافحة الحيوية التطبيقية، والمكافحة التشريعية، وكما سبق أن أوضحنا أن الطريقة أو الطرق التي يلجأ إليها الإنسان لمكافحة الآفات تستند أساسا على كمية المعلومات الأساسية والخاصة بتاريخ حياة الآفة وسلوكها وطبيعة تغذيتها، وهى المعلومات الضرورية التي لا يستغنى

عنها في تحديد طريقة أو طرق مكافحة التي يمكن إتباعها، وكذلك التوقيت المناسب لأجرائها.

وفيما يلي سوف نتناول باختصار تعريف بكل طريقة من هذه الطرق ومدى تأثيرها على أسلوب مكافحة الحيوية.

1- مكافحة بالعمليات الزراعية

• تعتمد مكافحة الزراعة على القيام ببعض الإجراءات أو العمليات الزراعية خلال فترة إنتاج المحصول والتي تؤدي لأن يصبح الوسط البيئي الزراعي غير مناسباً أو على الأقل غير ملائم لبقاء أو نمو أو تكاثر الآفة مما يقلل من أعدادها بصورة غير مباشرة.

• يمكن تحقيق أقصى فعالية بإتباع أسلوب مكافحة الزراعة تجاه الآفات الحشرية على سبيل المثال بالإلمام الجيد بدورة حياة الآفة، وعاداتها السلوكية، وعلاقتها بعوائلها النباتية، حيث يتيح ذلك تحديد نقاط الضعف في الآفة مثل الأطوار الحساسة أو الضعيفة التي قد تتأثر بدرجة كبيرة بمثل هذه العمليات. **ومن أهم الإجراءات الزراعية التطبيقية التي يمكن توظيفها في أغراض مكافحة الزراعة هي:**

• ميعاد الزراعة:

يلعب ميعاد الزراعة دوراً هاماً في الإنتاج المبكر للمحصول، مما يحميه من أضرار بعض الآفات الهامة، خاصة التي تهاجم الثمار في نهاية الموسم مسببة خسائر كبيرة، مثل التبكير في زراعة القطن يقلل من شدة الإصابة بديدان اللوز، الشوكية والقرنفلية، والتبكير في زراعة البصل يقلل من الإصابة بمرض العفن الأبيض وغيرها من الأمثلة.

• عمليات الخدمة الأولى:

يساعد الحرث على تهوية التربة، وتعرضها للشمس، والتخلص من أطوار الآفات الحشرية والحشائش الموجودة بالتربة.

• تنظيم الري:

تزداد الإصابات الحشرية بدودقورق القطن وثاقبات الذرة عقب الري.

• المصائد النباتية:

يؤدي زراعة أنواع معينة من النباتات حول بعض المحاصيل إلى حمايتها، وتخفيف شدة الإصابة ببعض الآفات التي تنجذب بدرجة كبيرة إلى هذه النباتات دون المحاصيل الرئيسية، وبالتالي فإنه يمكن القضاء على الآفات بهذه النباتات باستعمال المبيدات أو بتجميعها أو لا بأول وإعدامها بما فيها.

• إحكام التسميد:

يؤدي زيادة التسميد الآزوتي لبعض المحاصيل إلى جعلها أكثر جذباً وإصابة بالآفات، كما في حالة زيادة الإصابة بدودة ورق القطن والمن في القطن، بينما تساعد الأسمدة البوتاسية والفوسفاتية على زيادة تحمل الإصابة والنضج المبكر، كذلك يساعد إضافة بعض المواد العضوية بالتربة إلى الحد من نشاط بعض أنواع النيما تودا الضارة وذلك بتنشيط أعدائها الطبيعية من الفطريات.

• اتباع الدورة الزراعية:

يؤدي عدم وجود عوائل بديلة مفضلة لآفة ما في منطقة ما إلى الحد من تكاثرها ونشاطها، وينعدم انتقالها من عائل إلى آخر على مدار العام، فمثلاً تقل شدة الإصابة أو قد تنعدم بذباب الفاكهة في حدائق الفاكهة التي يوجد بها صنف واحد فقط، وخاصة إذا ما كان هذا الصنف قصير العمر كالشمش.

• الإجراءات الزراعية المشتركة:

قد يؤدي إتباع أحد العمليات الزراعية السابقة فقط في الحد من أعداد آفة ما وبدرجة كبيرة، إلا أن الأمر يتطلب في كثير من الأحيان القيام بعدد من الإجراءات المشتركة للاستفادة بدور كل منها في الوصول لأقصى فعالية.

• **تأثير الإجراءات الزراعية المتبعة بغرض مكافحة بعض الأنواع في تعزيز وتحسين الدور الذي تلعبه بعض طرق المكافحة الأخرى وخاصة المكافحة الحيوية حيث توفر غالباً ظروف بيئية مناسبة لزيادة فعالية ونشاط الأعداء الطبيعية.**

2- زراعة أصناف مقاومة أو متحملة □

يعتبر الاعتماد على زراعة أصناف مقاومة أو متحملة من أكثر طرق مكافحة فعالية في حالة الأمراض النباتية، مثل مكافحة الأصداء والتفحمت في محاصيل الحبوب كالقمح والأرز والذرة، وهذه الظاهرة هي صفة وراثية مميزة للصف للصف مما ينصح بزراعته في المناطق الشديدة الإصابة بمثل هذه الآفات. وقد تمكن العلماء من نقل بعض هذه الصفات الوراثية المطلوبة إلى أصناف جديدة، يتم تربيتها وإكثارها حاملة الصفة، وتتمثل هذه الصفة في الأصناف المقاومة أو المتحملة للإصابة بالحشرات في بعض الطواهر مثل إفرار مواد مضادة للتغذية، وجود أنواع معينة من الشعيرات على أسطح الأوراق يعوق التغذية ووضع البيض وغيرها من الطواهر.

يخدم التوظيف الأمثل لاستخدام الأصناف النباتية طرق مكافحة الأخرى □ للآفات، خاصة مكافحة الحيوية حيث أن التعداد المنخفض من الآفة على مثل هذه الأصناف إلى جانب انه لا يسبب ضررا اقتصاديا، فإنه يتيح مجالا أكبر لنشاط وفعالية الأعداء الطبيعية موفرا لها الغذاء الضروري لبقائها وتكاثرها بعيدا عن العوامل الأخرى المعوقة لنشاطها.

3- المكافحة الميكانيكية والفيزيائية □

تعتبر من أقدم طرق مكافحة على الإطلاق، وتحتاج إلى الإلمام الجيد بمعرفة الظروف البيئية ودورة حياة الآفة، ولذا يعتبر النقص في مثل هذه المعلومات عائقا أساسيا في كفاءة الاعتماد على هاتين الطريقتين لمكافحة الآفات.

تعتمد أساليب المكافحة الفيزيائية على استخدام درجات الحرارة المرتفعة □ والمنخفضة والرطوبة واستخدام المواد الجاذبة والطاردة وإقامة الحواجز وأنواع الأشعة والموجات فوق الصوتية، كما في حالة مكافحة حشرات المخازن والفئران واستخدامات الأغشية البلاستيكية لمنع الإصابة ببعض الآفات في المشتل والصوب الزراعية.

تعتمد المكافحة الميكانيكية على القضاء على الحشرة أو تقليل أعدادها □ بصورة مباشرة، مثل نقاوة لطع دودة ورق القطن أو ثمار الفاكهة المتساقطة أو اللوز الجاف العالق على أحطاب

القطن بعد الجني وحرقتها، واستخدام السلك المعدني في مكافحة حفارات السوق في أشجار الفاكهة بإدخال السلك في الأنفاق التي تعيش فيها اليرقات بغرض قتلها، ونقع الأجزاء النباتية المصابة بالنيماتودا في الماء الساخن قبل زراعتها على درجة حرارة معينة ولمدة محدودة بغرض قتل النيماتودا بالأنسجة النباتية.

يلاحظ أن معظم الإجراءات التي تتخذ في مكافحة الميكانيكية والفيزيائية² يقصد بها مباشرة الآفة المستهدفة، وبالتالي فإن التأثير على الأعداء الطبيعية يكون أقل ما يمكن باستثناء بعض الطفيليات الداخلية النافعة التي قد تكون بداخل أي من أطوار الآفة أثناء إجراءات المكافحة، وهي غالبا ما تمثل نسبة ضئيلة غير مؤثرة على فعالية هذه الحشرات النافعة.

4- المكافحة الحيوية التطبيقية •

وهي باختصار شديد (حيث سنتناولها بالتفصيل في باب منفصل) عبارة عن الاستفادة من دور الأعداء الطبيعية للآفات في مكافحتها. وتشمل في عناصرها الطفيليات والمفترسات ومسببات الأمراض.

• بالرغم من أن طريقة المكافحة الحيوية تعتبر من أقدم طرق المكافحة، إلا أنها توظف حاليا كواحدة من اعقد الطرق وأكثرها تقدما في مجال السيطرة على الآفات، وخاصة الحشرية لضرورة الإلمام الجيد بالمعلومات البيولوجية والبيئية لكل آفة وما يصاحبها من أعداء طبيعية في الوسط البيئي الزراعي.

• يعتمد نجاحها على القدرة على الحفاظ على الأعداء الطبيعية بشتى الطرق، والعمل على زيادة أعدادها وتوفير المناخ الملائم لتكاثرها وحمايتها من الأثر الضار للاستخدام السيئ للمبيدات عليها.

• تتميز بأنها اقتصادية ومستمرة وآمنة.

• عموما تساعد كل طرق المكافحة الأخرى، عدا المكافحة الكيماوية باستخدام المبيدات، في زيادة دور وفعالية المكافحة الحيوية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

5- المكافحة التشريعية •

المقصود بالمكافحة التشريعية القوانين التي تسنها الدولة بغرض منع دخول آفات أجنبية إلى البيئة المصرية أو انتقالها من منطقة إلى أخرى في نفس البلد، وذلك من خلال إجراءات الحجر الزراعي، واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على الآفات التي تأسست أو استقرت بالفعل في مناطق محددة لمنع انتشارها وتجنب أضرارها من خلال إجراءات مكافحة التنظيمية.

• تعتمد مكافحة التشريعية على ثلاث خطوط دفاعية هي:

(1) إجراءات الحجر الزراعي المطبقة في نقط الدخول والموانئ لمنع الدخول،

(2) إذا ما نجحت الآفة في اختراقه، يتم تنفيذ برامج الحصر والاستكشاف الموجهة لتحديد غياب أو وجود أي من هذه الآفات الغربية ومناطق تواجدتها،

(3) إذا ما ثبت وجودها في منطقة ما، فيتم تنفيذ برامج المكافحة الممثلة في برامج الاستئصال بالقضاء عليها نهائياً، والاحتواء، والقمع وذلك بهدف محاصرة الآفة في منطقة محددة بقدر الإمكان، والعمل على منع أو الحد من انتشارها وتكاثرها.

6- المكافحة الكيماوية

• تعتمد مكافحة الكيماوية على استخدام المبيدات في مكافحة الآفات الزراعية، ومبيدات الآفات الزراعية وثيقة الصلة بالإنتاج الزراعي كما ونوعاً، إذ أنها عاملاهما وحاسما في مكافحة الآفات الزراعية على اختلاف أنواعها وسلالاتها خاصة عند وصول الآفة إلى حالة الوباء أو الانفجار العددي حيث يعتمد عليها كوسيلة سريعة وفعالة في خفض أعداد الآفة إلى ما تحت هذه المستويات، ثم توظف الطرق الأخرى للسيطرة على المستويات المنخفضة من الآفة، ولذلك تهتم وزارة الزراعة اهتماما كبيرا بأمر المبيدات وكل ما يتعلق باستيرادها أو تصنيعها وتسجيلها واستخداماتها.

• تتم مكافحة الكيماوية بطرق متعددة وبصور متنوعة تختلف باختلاف نوع الآفة المراد مكافحتها ونوع المبيد المستخدم والصورة التي يوجد عليها، مما يحدد طريقة وآلة الرش، وقد امتدت استعمالات المبيدات لتشمل الآفات الزراعية وحشرات

المنازل والمصنوعات المختلفة، كما قد تستخدم في علاج بعض الحيوانات ظاهريا من الحشرات التي تعلق بأجسامها.

• المبيدات بصفة عامة سامة إذا ما تم التعرض لها بتركيزات معينة، ويتوقف التأثير السام على نوع المبيد والكمية أو الجرعة التي يتم ابتلاعها أو امتصاصها، وعموما يجب أن يحذر المتخصصين والمشتغلين في مجال مكافحة الآفات من كل طرق التعرض الممكنة للمبيدات، والتي تكون فيها المبيدات ضارة بهم وبمنتجاتهم الزراعية وبعناصر البيئة المختلفة.

• للمبيدات تأثير ضار على مكونات البيئة، خاصة التأثير القاتل على الأعداء الطبيعية وما يسببه ذلك عادة من إخلال بالتوازن الطبيعي بين الآفات وأعدائها الحيوية فيزيد من مشاكل الآفات. وقد استحدثت الآن الكثير من بدائل المبيدات ذات السمية الأقل على مكونات البيئة خاصة الأعداء الطبيعية، كما زاد تشجيع استخدام المبيدات الحيوية (الميكروبية) المتخصصة.

المكافحة المتكاملة

• وهي جمع أكثر من طريقة من طرق مكافحة التطبيقية السابق ذكرها أو كلها مجتمعة لمكافحة الآفة أو الآفات المستهدفة، فكل طريقة في حد ذاتها تعمل على الحد من تزايد أعداد الآفة أو تحافظ على هذا التعداد عند المستويات المنخفضة التي لا تتجاوز الحدود الاقتصادية الحرجة للإصابة، وبالتالي تكون محصلة هذه الطرق الوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة.

• العناصر الأساسية لبرامج مكافحة المتكاملة للآفات:

1- التزود بالمعلومات الأساسية المرتبطة بالنواحي البيولوجية والبيئية الخاصة بالآفة أو الآفات المستهدفة.

2- إجراءات تقدير الكثافة العددية للآفة ومدى الإصابة والضرر الناتج عنها.

3- تحديد مستويات الضرر (حد الضرر الاقتصادي - الحد الحرج).

الآفات والأمراض التي تصيب نباتات البيوت المحمية

الآفات:

الذبابة البيضاء:

تتغذى الحشرات على أوراق النباتات وتمتص العصارة النباتية من المجموع الخضري، وتفرز الحشرة ندوة عسليه ينمو عليها الفطر وتنقل العديد من الأمراض الفيروسية مثل تجعد الأوراق - التقزم ويحدث ضعف في نمو المحصول.

المكافحة:

- باستعمال الشباك - إزالة الأعشاب.
- استخدام الألواح الصفراء.
- وتكافح باستخدام أحد المبيدات التالية:
 - سمسدين 20%
 - أوندين 25%
 - أكتليك 50%

صانعات الأنفاق:

تحدث الأضرار لمحاصيل الخضر نتيجة حفر اليرقات وعمل الأنفاق في نسيج الورقة مما يقلل المسطح الأخضر ويعيق عملية التمثيل الضوئي مما يؤدي إلى تساقط الأوراق وجفافها و يقلل من جودة الثمار والإنتاج بالإضافة إلى أن الفتحات التي تصنعها تعتبر منفذ للبكتيريا والفطريات الضارة.

المكافحة:

- باستخدام أحد المبيدات التالية:
 - الدبتركس 80%
 - السيفين 85%

المن:

يوجد العديد من أنواع المن التي تصيب الخضروات حيث تتغذى بامتصاص العصارة النباتية وتفرز مادة عسليه تنمو عليها الفطريات وتسبب تجعد الأوراق والأطراف النامية وتضعف نمو النبات.

المكافحة: باستخدام أحد المبيدات التالية:

- اكتليك 50%.
- البريمور 50%.
- الملايثون 57%.
- التوكثيون 50%.

التريس:

تحدث حشرات التريس أضرار للنباتات عن طريق تغذيتها بواسطة خدش وامتصاص العصارة مما يؤثر على جودة الناتج من المحصول.

المكافحة: استخدام أحد المبيدات التالية :

- اليريمور.
- الأكتليك.
- الدبتركس 80%

الحلم & العنكبوت الأحمر &

يعتبر من أهم الآفات الغير حشرية ويحدث أضرار على النبات بواسطة أطوار اليرقات والحوريات والحيوانات الكاملة تتواجد على السطح السفلي للأوراق وتمتص العصارة النباتية وتتحول الأوراق إلى اللون الأصفر وتتساقط في حالة الإصابة الشديدة.

المكافحة:

- يكافح باستخدام أحد المبيدات التالية :
- الكبريت الميكروني .
 - النيرون .
 - الموريستان .

ثانياً الأمراض:

البياض الزغبي:

الأعراض: يكون السطح السفلي من الأوراق مغطى ببقع رمادية داكنة وهي عبارة عن الأجسام الثمرية للفطر، أما السطح العلوي للأوراق فيكون مغطى ببقع صفراء.

المكافحة:

- ينصح بالرش بأحد المبيدات التالية:
- دياثين 45-80%.
 - انتراكلول 70%.
 - ساندوفان 64% .

البياض الدقيقي :
الأعراض : بقع بيضاء تشبه الدقيق على الأوراق والساق
بالنسبة للسطح العلوي والسفلي للورقة .
المكافحة : ينصح بالرش بأحد المبيدات التالية :
- كبريت قابل للبلل .
- كبريت ميكروني .
- بافستين .

تبقع الأوراق البني:

الأعراض: بقع بنية ذات حواف محدودة لونها بنفسجي
محمر تصبح ذات لون رمادي شاحب وحوافها أرجوانية اللون.

بتقدم الإصابة تموت أنسجة البقع وتجف وتسقط تاركةً مكانها
ثقوباً واضحة .
المكافحة: استخدام أحد المبيدات التالية:
· دياثين م 45 .
· انتراكول .
· مانيب .

تبقع الأوراق الأسود

الأعراض: بقع بنية داكنة إلى سوداء مستديرة الشكل توجد على
الأوراق المصابة .
المكافحة: يمكن استخدام أحد المبيدات الآتية :
- رونيلا .
- زينب .
- انتراكول .
- دياثين م 45 .

العفن الرمادي:

الأعراض: الثمار أكثر تعرضاً للإصابة حيث يظهر عليها عفن
طري ويتكون على الثمرة نمو فطري كثيف رمادي اللون
وتصاب الأوراق والسيقان نتيجة الرطوبة العالية وتظهر نموات
رمادية اللون عليها.
المكافحة: استخدام إحدى المبيدات :
- دياثين م 45 .
- انتراكول .

الذبول الوعائي

الأعراض:
· الأوراق تكون صفراء وتتدلى للأسفل.

- النبات المصاب يظهر عليه علامات الضعف.
- عند قطع النبات طولياً يشاهد لون بني في الأوعية الخشبية.

المكافحة:

- استخدام أصناف مقاومة الإصابة.
- تطهير وتعقيم التربة وكذلك الأسمدة العضوية.
- استخدام أحد المبيدات التالية:
- بنليت.
- توبسن.
- أورثوسيد.

اللفحة المبكرة

الأعراض: تصيب نبات الطماطم ويظهر المرض على شكل بقع محددة دائرية أو غير منتظمة ذات لون بني داكن يصيب الأوراق والسيقان والثمار.

المكافحة:

- التخلص من النباتات المصابة بالحرق.
- عدم المبالغة في التسميد الأزوتي.
- زراعة الأصناف المقاومة .
- الرش بأحد المبيدات التالية:
- دياثين م 45-80 %.
- كوبرافيت.
- أوكس كلور النحاس.
- انتراكول.

اللفحة المتأخرة

الأعراض: تظهر الإصابة على الأوراق بشكل بقع غير منتظمة بنية داكنة، أما على السيقان فتظهر بشكل بقع طولية كبيرة بنية اللون وكذلك تصاب الثمار وتظهر بقع خضراء مشبعة بالماء تتحول إلى اللون البني.

المكافحة: كما سبق في اللفحة المبكرة.

التبقع البكتيري:

يظهر المرض بشكل بقع مستديرة الشكل صغيرة الحجم على الثمار ويكون وسط هذه البقع لون رمادي يصبح أسود اللون.

المكافحة:

- دياثين 80%.
- كوبرافيت 50%.

أمراض التفاف واصفرار أوراق الطماطم الفيروس

الأعراض: التفاف أوراق الطماطم واصفرار في القمم النامية وتكون الثمار صغيرة الحجم وينتقل هذا المرض بواسطة حشرة الذبابة البيضاء.

المكافحة :

القضاء على الذبابة البيضاء .
استخدام أحد المبيدات التالية :

- سمسدين 20% .

- أوندين 25% .

- أكتليك 50% .

مرض الموزيك أو التبرقش:

الأعراض: بقع صفراء منتشرة على جميع الأوراق نبات متقزم والأوراق الصغيرة تكون مبرقشة باللون الأصفر والأخضر الفاتح تعطي شكل التبرقش.

المكافحة:

• استعمال أصناف مقاومة.

• قطع النبات المصاب وحرقه.

• زراعة بذور خالية من الفيروسات.

• مكافحة الحشرات التي تنقل المرض.

• يكافح بإحدى المبيدات التالية:

• سمسدين 20% .

• أوندين 25% .

• أكتليك 50% .

الذبول الفطري:

الأعراض : تبدأ بذبول الأوراق السفلية ثم تمتد إلى الأوراق العلوية حيث يصفر لون الأوراق وتحترق حوافها ثم تموت وتساعد زيادة الرطوبة في التربة وارتفاع درجات الحرارة على انتشار الفطر.

المكافحة:

• استعمال أصناف مقاومة

العوامل التي تؤثر على كفاءة وفاعلية المبيدات

1- درجة الحموضة لمحلول الرش (درجة PH)

ان مياة الرى فى مصر ذات تاثير قاعدى (قلوى) اى ان الرقم الهيدروجينى او ما يسمى PH يتراوح بين 7 - 10 وان استعمال هذه المياة فى بعض العمليات الزراعية قد يؤدى الى خسارة غير منظورة كاستخدامها فى رش المبيدات الزراعية حيث تسبب تحلل بعض هذه المبيدات على درجة مختلفة من القلوية لذلك لا تعطى هذه المبيدات النتائج المتوقعة وتحكم على المبيد بالفشل او تعتقد ان الامراض والحشرات قد اكتسبت مناعة ضد المبيد

توجد مجموعة من المبيدات تعطى افضل نتائج عند درجة PH = 7 و توجد مجموعة أخرى من المبيدات تعطى افضل نتائج عند درجة PH = 6

لذلك يجب معرفة درجة الحموضة للماء المستخدم حتى نحكم على فاعلية المبيد

وتقاس درجة تحلل المبيدات بما يسمى (نصف عمر المبيد DT50) وهى تعنى الوقت اللازم لتحلل نصف كمية المبيد على درجة معينة من PH وتوضح الامثلة التالية اهمية معرفة نصف عمر المبيد عند درجة PH مختلفة :-

1- يتحلل نصف كمية المبيد الفطرى مانكوزيب بعد 20 يوم على درجة PH = 5

2- يتحلل نصف كمية المبيد الفطرى مانكوزيب بعد 17 ساعة على درجة PH = 7

3- يتحلل نصف كمية المبيد الفطرى كابيتان بعد 2 دقيقة على درجة 10

4- يتحلل مبيد الاعشاب جلايفوسيت على درجة PH اعلى من 4

5- يتحلل المبيد الحشرى دلتا مثرين على درجة PH اعلى من 4

6- يتحلل المبيد الحشرى سبير مثرين على درجة PH اعلى من 4

7- يتحلل المبيد الحشرى بير مثرين على درجة PH اعلى من 4

8- يتحلل نصف كمية المبيد ديازينون بعد 6 يوم على درجة PH تساوى 4 او 10

والمثل التالى يوضح اكثر معنى نصف عمر المبيد DT50

لنفترض ان عمر مبيد الدايموثويت لكمية 1 كجم هو الوقت
اللازم لتحلل او اختفاء 50 % من الدايموثويت المستخدم عند
الخلط مع ماء بدرجة PH 6 مثلا 12 ساعة

اي انه بعد 12 ساعة من الخلط يبقى 500 جم من الدايموثويت
فى الماء

وبعد 12 ساعة اخرى يبقى 250 جم من المبيد

وبعد 12 ساعة اخرى يبقى 125 جم من المبيد.....وهكذا

2- الفترة بين تحضير محلول الرش وعملية الرش زيادة هذه الفترة
يؤدى الى انخفاض فاعلية المبيد بفعل تحلل جزء من المبيد وبالتالي
يقل التركيز لهذا المبيد فى محلول الرش

3- درجة الحرارة وقت عملية الرش أفضل درجة حرارة لعملية الرش تتراوح
بين 15 - 20 درجة مئوية

4- طريقة الرش

اي التغطية الكاملة للنبات واعطاء النبات الكمية الكافية لمحلول
الرش يعنى ذلك وصول المبيد الى الافة حيث ان بعض الافات
تتركز خلف الورقة لذلك ايضا يجب توجيه الرش لتلك المنطقة
خاصة فى المبيدات الغير جهازية

5- اختيار المبيد الأنسب

6- التنوع باستعمال المبيدات

التركيز على مبيد او مبيدين خلال الموسم يؤدى الى تطوير
المناعة لدى الافة

7- اختيار جهاز الرش وفتحة الرش المناسبة

الافات العشبية تحتاج الى اجهزة رش ارضية وفتحات رش خاصة

الافات الحشرية والفطرية تحتاج الى تغطية للنبات بشكل كامل

سيتم توضيحها فى معايرة الات الرش والتسميد (قريبا انشاء
الله)

8- القيام بعمليات رش جماعية فى المنطقة

ان القيام بعملية الرش فى مزرعة معينة بينما لا تتم المقاومة
للافات فى المزارع المحيطة يؤدى الى التقليل من فاعلية اي
مبيد

لذلك يجب على المزارعين المتجاورين الاتفاق بينهم على المبيد
ووقت الرش .

9- استعمال مواد ناشرة ولاصقة

وجود خاصية الالتصاق بسطح اجزاء النبات والتوزيع لمحلول
الرش على النبات يعطى نتائج افضل وخاصة لمبيدات الاعشاب

10- خلط المبيدات

أهم عملية فى موضوع رش المبيدات لان الخلط الجيد يؤدي الى
زيادة تاثير المبيد وتوفير الوقت والجهد على المزارع

لكن هناك بعض المبيدات التى تتاثر سلبا فى عملية الخلط
وتؤدي الى نتائج عكسية اما على النبات او على فاعلية المبيدات
المخلوطة

لذا لابد من التجارب على نطاق بسيط قبل القيام باى عملية
خلط ومراجعة التعليمات على العبوة وتوصيات وزارة الزراعة

11- تنك الرش المستعمل .

ان استعمال تنك رش مصنوع من الزنك او الحديد يؤدي الى صدأ
المعدن وبالتالي الى حدوث تفاعلات مع محلول الرش تنعكس
سلبا على فاعلية المبيد

لذلك ننصح باستعمال تنكات رش مصنوعة من معدن ستيل او
البولى ايثيلين المقوى او الفاير جلاس او اى مادة لا تتفاعل مع
السوائل

مواعيد الزراعة العامه

العروة	ميعاد الزراعة
الصيفى المبكر	فبراير
الصيفى	مارس - ابريل
الصيفى المتأخر	مايو - يونيو
النيلى	يوليو - اغسطس
الخريفى	سبتمبر
خريفى متأخر	اكتوبر - نوفمبر
شتوى	ديسمبر - يناير

العائلات النباتيه ومواعيد الزراعة

المحصول	العائله	موعد الزراعة	الغرض من الزراعة
Potato - البطاطس	الباذنجانيه	شتوي	درنات
Onion - البصل	الثوميه	شتوي	ابصال
Cabbage - الكرنب	الصليبي	شتوي	الاوراق -

الروؤس		ه	
القرون	شتوي	البقوليه ه	البسله - Peas
الثمار	شتوي	الورديه ه	الفرواله - Strawberry
الاوراق	شتوي	الخبازيه ه	Egyptian mallow -الخبيزه
الاوراق	شتوي	الخيبيه ه	الكرفس - celery
الازهار(الروؤ س)	شتوي	الصلبيه ه	القرنبيط - Cauliflower
الاوراق	شتوي	المركبه ه	الخس - Lactuca saliva
الاوراق	شتوي	الخيبيه ه	البقدونس - Parsley
الجزر	شتوي	الصلبيه ه	اللفت -Turinp
الراس (الفصوص)	شتوي	الثوميه	الثوم - Garlic
القرون	شتوي	البقوليه ه	الفول - Broad bean الرومي
الجزر	شتوي	الخيبيه ه	الجزر - Corrot

الاوراق	شتوي	الخيبيه	الشبت - Dill
الجزر	شتوي	الصلبيه	الفجل - Radish
الاوراق	شتوي	الصلبيه	الرجير - Rocket
الثمار	صيفيه ه	القرعيه	الكوسه - Summer squash
الثمار	صيفيه	القرعيه	الشمام - Melon
الثمار	صيفيه ه	الباذنجان نيه	الطماطم - Tomato
الاوراق	صيفيه ه	الخبازيه	الملوخيه - Jews mallow
الثمار	صيفيه ه	الخبازيه	الباميه - Okra

الثمار	صيفي	القرع	Watermelon - البطيخ
الثمار	صيفي	الباذنجان	Eggplant - الباذنجان
القرون	صيفي	البقوليه	Cowpea - لوبيا
القرون	صيفي	البقوليه	Common bear - الفصوليا
الجزور (الدرنات)	صيفي	العلقه	Sweet potato - البطاطا

- إن الشاب الذي يصمد للزمن ، يستطيع دائماً أن يصل من السفح إلى قمة الجبل .. أما الذين يضيعون الوقت في البكاء على المجد الذي ضاع ، فإنهم عادة يبقون عند السفح ..

« على أمين »

- إذا وقف الشاب الذي يندب لحظه لعدم وجود الفرص أمامه ، والذي يقول إنه ليس لديه الوقت الكافي لتهديب عقله وتحسين مركزه ورفع مستواه .. فأحص مجموع الدقائق التي يقضيها في الكلام الفارغ واللغو .. وأحص الساعات التي يضيعها في التكاسل أثناء الإجازات والعطلات .. تجد أنها تكون - إذا جمعت - وقتاً كافياً جداً لتحقيق ما يهوى قلبه وتصبو إليه نفسه ..

« ماردن »

- لكي يستفيد الإنسان من الوقت يجب أن يكون له برنامج للعمل .. ويجب أن يكون في يده .. كتاب .. إذ أن عدداً عظيماً من الناس يضيعون أوقاتهم هباء ؛ لأنهم إذا عرضت لهم مثلاً خمس عشرة دقيقة فراغ لم يجدوا في أيديهم ما يمكن أن يستخدم فيه هذا الوقت ..

« هاملتون رايت مابل »

• الوقت : يعدم كل شيء .. ولكن على مهل .. فيمروره تتمهد الجبال سهولاً .. ويزوب الصخر انحلالاً .. وتموت فروع الشجرة وأصولها .. إلا أنه لا يقتلها اقتلاعاً .. على أن كثيرين يسيئون تنظيم حياتهم .. فلا تكون إلا كنهار ، صباحه نقاء وصفاء .. ومساؤه عواصف وزوابع ..
« جويسرت »

والقراء يقتبسون الحكمة من التواريخ .. والفطنة من الأشعار .. والدقة من الرياضيات .. والعمق والرصانة والخلق والمنطق وقوة العارضة من الفلسفة الطبيعية والعلوم التجريبية ..

