



جامعة الإسكندرية
كلية الزراعة - ساها
باشا



مكافحة الآفات

PEST CONTROL

((الدروس العملية))

Plant Protection Department



((2013))

مكافحة الآفات Pest control

مقدمة Introduction:

يتواجد تقريبا على سطح الكرة الارضية أكثر من مليون نوع حشرى منهم 10,000 نوع آكلة للنباتات من بينها 700 نوع منتشر عالميا وتسبب ضرر إقتصادي ، ويعتقد ان الانسان خلق منذ حوالي مليون سنة بينما تواجدت الحشرات منذ اكثر من 250 مليون سنة حيث استخدم الانسان القديم عدة وسائل للتخلص من الحشرات كانت معظمها بدائية مثل اشعاله للاخشاب واستخدام روث الحيوان وتغطية الجسم بالطمى والأتربة لطرد الحشرات الواخذه مقلدين بذلك الخنازير والجاموس وسجل المؤرخون استخدام المبيدات منذ القدم حيث سجل المؤرخ هومر في عام 1000 قبل الميلاد حرق الكبريت الخام كمادة مدخنة للتخلص من الحشرات كما سجل كليلي استخدام بعض المواد ذات الاصل الطبيعي مثل استخدام مرارة السحالي الخضراء وبعض المستخلصات الطبيعية للدخان والفلفل وكذلك ماء الصابون أو الطلاء الابيض وبعض الاصباغ.

بدأ الإنسان بتصنيع وتطوير طرق مكافحة الآفات الحشرية التي تنافسه على الغذاء في القرن الماضي بشكل واسع حيث ظهرت في البداية مجموعة المركبات اللاعضوية مثل مركبات (الزرنيخ والمركبات ذات الأصل النباتي) مثل (الروتينون – النيكوتين-البارثرين) وفي أوائل القرن الحالي استخدمت الغازات السامة مثل (سيانيد الهيدروجين) لتدخين الأشجار وبنفس الوقت ظهرت (الزيوت المعدنية القطرانية منها والبتروولية). ثم استخدمت في العشرينات من القرن الماضي مركبات الفينولات وبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت المركبات الجديدة الصناعية مثل المركبات (الكلورية العضوية أو الفوسفورية العضوية) وبدا للمهتمين في مكافحة الآفات أن هذه المبيدات قد حققت نصرا كبيرا وأعطت الحلول الشافية لعملية القضاء على الآفات والحشرات.

إلا أن الاستخدام المتكرر والمبالغ وغير الصحيح لهذه المبيدات كشف عن عدة مشاكل لم تكن بالحسبان وذلك لأن المبيد المستخدم في هذه المرحلة كان ذو طيف واسع وسمية شديدة بالنسبة إلى عدد كبير من الأنواع الحشرية مما أدى إلى قتل الطفيليات والمفترسات (الأعداء الحيوية) وإضعاف دورها في عملية مكافحة الطبيعية وإحداث خلل خطير في التوازن البيئي، إضافة إلى إلحاق الضرر الصحي الكبير للكائنات الغير مستهدفة كالحوانات الأليفة والطيور والنحل والإنسان. كما أدى الاستخدام غير الصحيح لهذه المبيدات إلى ظهور صفة المقاومة للمبيدات من قبل الآفات الحشرية كما أدت إلى سيادة آفات جديدة لم تكن موجودة سابقا.

فأصبحت المبيدات لم تعد تعطى النتائج المرجوة بل أصبحت أحياناً تعطي نتيجة عكسية خاصة عند ظهور صفة مقاومة المبيد في سلوك الآفة حيث أن المبيد في هذه الحالة يقضي على المفترسات والمتطفلات (الأعداء الحيوية) المفيدة ويبقى على الأفراد المقاومة من الآفة، فإن المبيد في هذه الحالة يساعد في زيادة أعداد الآفة وليس نقصها. هذه الأمور أدت إلى التفكير لاستنباط طرق جديدة للمكافحة بل الاعتماد على أساليب متعددة يخدم بعضها البعض بصورة متكاملة وهذا مايسمى الآن بالمكافحة المتكاملة للآفة أو إدارة الآفة المتكاملة.

وتؤثر المبيدات الحشرية على الحشرات وطريقة التأثير تسمى Mode Of Action (أو تختصر ل MoA) وهي تفسر كيفية التأثير على الاهداف الحيوية المتخصصة داخل الكائن الحي سواء كانت بروتين حيوى او انزيم أو بعض الخلايا الحية.

إستراتيجية مكافحة الآفات فى مصر Pest control strategy in Egyp

- بالنسبة للملامح التاريخية للإدارة المتكاملة للآفات فى مصر، فإنه لم يوجد أى برامج خلال الفترة من 1950 -1978.
- إبتداءً من عام 1978 بدأ وضع برامج لمكافحة آفات القطن روعى فيها تبادل إستخدام المبيدات بطريقة علمية مدروسة لتفادى تكوين سلالات مقاومة للمبيدات.
- إعتباراً من عام 1982 قامت وزارة الزراعة بوضع برامج لمكافحة الآفات روعى فيها ترشيد إستخدام المبيدات قدر الإمكان. ولقد تطور هذا الفكر حتى أمكن تطبيق مجموعه من البرامج لإدارة مكافحة الآفات تحت مظلة الإدارة المتكاملة بحيث لا يتم اللجوء إلى إستخدام المبيدات الكيماوية إلا عند الضرورة القصوى.
- ولقد أدى تطبيق هذه البرامج إلى ترشيد وخفض إستخدام المبيدات الكيماوية حيث وصلت إلى حوالى 7.5 طن سنويا فى عام 2001 مقارنة بحوالى 16 ألف طن فى عام 1988.

تعريف الإدارة المتكاملة للآفات IPM definition

إن تعريف الإدارة المتكاملة للآفات كما حددته منظمة الأغذية والزراعة (FAO, 2003) يعنى بأنه نظام لإدارة مستوى تعداد الآفات من خلال وضع البعد البيئى وديناميكية تعداد انواع الآفات فى الإعتبار مع إستخدام التقنيات المناسبة فى توافق كامل قدر الإمكان للحفاظ على تعداد أنواع الآفات أقل من المستوى الإقتصادى للضرر.

بعض المعلومات والمصطلحات الهامة في مجال مكافحة الآفات

بهر الآفة او مسبب الضرر: Pest

وهي اى كائن حى يسبب أضراراً للإنسان او ممتلكاته او اى شئ خاص به او هي اى كائن حى يتواجد فى المكان الغير مناسب فى الوقت الغير مناسب وتسبب ضرر للإنسان على اختلاف انواعها (سواء كان انسان او حيوان او نبات او كائنات حية دقيقة).

بهر مكافحة الآفات: Pest control

يقصد بها العمل على الحد من او تقليل الضرر الذى تحدثه الآفة ونخصها هنا فى هذا المقرر (بالحشرات) وذلك بإبعادها او منعها من الوصول الى العائل او بتهيئة ظروف غير مناسبة لتكاثرها او باعدامها ولكن مهما بلغت العملية المستخدمة الا انه ينبو عدد من الافراد تعاود النشاط والتكاثر عندما تتحسن الظروف التى تناسبها ولذلك نقوم بقدر الامكان على عدم توافر هذه الظروف فى البيئة المحيطة بها حتى يمكن اجراء عملية المكافحة والحشرة فى أضعف اطوارها لتكون عملية المكافحة عملية ووافية بالغرض.

بهر التحمل: Tolerance

ويعنى قدرة الكائن الحى على تحمل تركيز معين من مادة سامة سواء كان التركيز مرتفعاً او منخفضاً.

بهر الحساسية: Susceptibility

تعرف السلالة الحساسة بأنها تلك السلالة التى لا يتحمل معظم افرادها تركيزات مرتفعة من المبيد المختبر فنقتل غالبية الافراد فيها بتركيزات منخفضة ولا تحتوي الافراد الحساسة فى تركيبها الوراثى على الجينات Genes الخاصة بالمقاومة وعلى ذلك تكون الحساسية صفة وراثية اصلية فيها وتستعمل هذه السلالات لقياس اى تغير يحدث فى درجة تحمل سلالة اخرى من نفس النوع لنفس المبيد.

قاعدة مهمة:

من المعروف حالياً أن مكافحة الآفات الحشرية لا تعنى القضاء النهائى على تلك الآفات وإنما تعنى الحد من إنتشارها وتقليل ضررها إلى مستوى أقل من الحد الإقتصادي للضرر باستخدام كل الأساليب المتاحة والمناسبة لمكافحة الآفة الحشرية بطريقة بيئية سليمة بمعنى أنها لا تلحق الضرر بأى من مكونات النظام البيئى. والمقصود هنا مستوى الضرر الإقتصادي أنه الحد الذى ينتج عنه أضرار اقتصادية تزيد عن تكاليف المكافحة. وينصح ببدء المكافحة الكيماوية عندما تصل الكثافة العددية للآفة الحشرية إلى الحد الحرج الإقتصادي وهو الحد الذى تتساوى عنده تكاليف المكافحة الكيماوية مع العائد الإقتصادي للضرر بحيث يتسع الوقت للمكافحة قبل وصول تعداد الآفة إلى الحد الإقتصادي للضرر.

Resistance: المقاومة:

وهي تلك السلالة التي تحتوي على الجينات الخاصة بالمقاومة والتي يتحمل معظم افرادها تركيزات عالية من المبيد دون ان تقتل في حين ان هذه التركيزات يمكنها اباده معظم او كل افراد السلالة الحساسة من نفس النوع.

Cross resistance: المقاومة المشتركة:

وهي تعنى مقاومة سلالة من الحشرات لمبيد معين دون ان تكون الاجيال السابقة لهذه السلالة قد عوملت بهذا المبيد من قبل ولكنها تعرضت لفعل مبيد اخر من نفس المجموعة او مجموعة قريبة الشبه منها وقد قسمت المبيدات الحشرية الى عدة مجموعات تحتوي كلا منها على عدد من المبيدات فاذا كانت السلالة الحشرية مقاومة لأحدهما فانها تكون مقاومة تلقائيا للمبيدات الاخرى من نفس المجموعة.

Reversed resistance: المقاومة المنعكسة:

وهي ارجاع حالة الحساسية في الحشرات لفعل المبيدات نتيجة توقف استعمال مبيد معين لفترة ما وإذا توقف استعمال المبيد لفترة معينة تزداد نسبة الافراد الحساسة فيحدث انخفاض في مقاومة السلالة لفعل المبيد ويستمر ذلك حتى تصبح السلالة حساسة لعدم تعرضها للمبيد مرة اخرى ويكون الانعكاس بطيئا او سريعا تبعا لنوع المبيد ونوع الافة ودرجة المقاومة التي كانت عليها السلالة قبل توقف استعمال المبيد وتكون السلالة بعد انعكاس المقاومة أكثر استعدادا لسرعة اكتساب صفة المقاومة عن السلالة الحساسة اصلا.

Behaviorist resistance: المقاومة السلوكية:

وهي المقاومة التي تنتج من حدوث تغير في سلوك أفراد السلالة الحشرية مما يجعل في استطاعة هذه الافراد تفادى التركيزات المرتفعة من المبيد دون ان يحدث لها ضرر لانها لا تلامسه او تتعرض لجزء صغير منه فليست المقاومة السلوكية نتيجة تفاعلات كيموحيوية خاصة وبذلك تحمل افراد السلالة للمبيد لا تتغير ولكن تظهر صفة المقاومة لهذه السلالة نتيجة للسلوك غير الطبيعي لافرادها مثل عزوفها عن تناول غذائها بمجرد شعورها بطعم المبيد او رائحته.


Pesticides: الافات:

هى عباره عن مواد او مخاليط من عدة مواد تستخدم لمنع او قتل او ابعاد او تقليل ضرر الافات اينما وجدت.

انواع او طرق المكافحة المعروفة: Types of control


A. المكافحة الطبيعية: Natural control

B. المكافحة التطبيقية: Applied control



المكافحة التطبيقية

Applied control



*الحجر الزراعي Quarantine :

عبارة عن التشريعات والنظم التي تتحكم في حركة نقل المواد الزراعية من أجل منع أو تأخير دخول الآفات والأمراض إلى مناطق مازالت خالية منها.

واهداف الحجر الزراعي تتوقف على الظروف المحيطة وتنقسم إلى قسمين رئيسيين:

أ-منع وإعاقة دخول آفة أو مرض يصيب النباتات

ب-المعاونة في استئصال أو مكافحة أو تأخير انتشار أي من هذه الآفات والأمراض التي تم دخولها فعلا.

تصنيف المبيدات

تصنيف المبيدات بعدة طرق:

- تصنيف حسب الآفة المستهدفة، مبيد حشري، مبيد فطري، مبيد عناكب.....
- تصنيف حسب الشكل النهائي للمبيد، مبيد سائل على شكل مستحلب مركز (EC)، مبيد قابل للبلل (WP)
- تصنيف حسب سمية المبيد، مبيد سام جدا، مبيد متوسط السمية، مبيد خفيف السمية.....
- تصنيف حسب طريقة تصنيعها، مثال مبيدات مستخلصة طبيعيا، أو من مركبات غير عضوية أو مواد عضوية
- تصنيف حسب طريقة عمل المبيد، مبيد جهازى او باللامسة
- تصنيف حسب المجاميع، مبيد حشري فسفوري، مبيد حشري بيرثرويدي، مبيد فطري من مجموعة الترايازول.

واليكم نبذه عن كل تصنيف:

(1) تصنيف المبيدات حسب الآفة المستهدفة على النحو التالي:

- المبيدات الحشرية
 - المبيدات الفطرية
 - مبيدات الاعشاب
 - مبيدات العناكب
 - مبيدات النيماثودا
 - مبيدات البكتيريا
 - مبيدات القوارض
 - مبيدات القواقع
- المعرفة بهذا التصنيف يفيد البائع والمزارع أثناء نقل وتخزين المبيدات.

(2) تصنيف حسب الشكل النهائي للمبيد

- تصنيف المبيدات حسب شكلها النهائي الى الكثير من الاشكال أهمها:
- مبيد على هيئة سائل مركز قابل للاستحلاب (EC)
 - مسحوق قابل للبلل (WP)
 - حبيبات قابلة للبلل (WG أو WDG)
 - محبيبات (GR)
 - مسحوق قابل للذوبان (SP)
 - مركز معلق (SC)
 - مستحلب زيتي في ماء (EW)

المعرفة بهذا التصنيف يفيد البائع والمزارع بخطورة بعض الاشكال والحذر عند التعامل معها فمثلا بعض الانواع السائلة على شكل (EC) تحتاج الى معاملة خاصة كونها من الممكن ان تكون قابلة للاشتعال. وبشكل عام تخزن المبيدات السائلة أسفل المبيدات الأخرى لتجنب التلوث في حالة انسكاب المبيد.

(3) تصنيف المبيدات حسب سميتها صنفت منظمة الصحة العالمية (WHO) المبيدات على النحو التالي:

الجرعة القاتلة النصفية للفران LD ₅₀ ملغم /كجم من وزن الجسم				التصنيف	
عن طريق الجلد		عن طريق الفم			
سائل	صلب	سائل	صلب		
40 أو أقل	10 أو أقل	20 أو أقل	5 أو أقل	خطر جدا	Ia
400-40	100-10	200-20	50-5	خطر	Ib
4000-400	1000-100	2000-200	500-50	متوسط الخطورة	II
أكثر من 4000	أكثر من 1000	أكثر من 2000	أكثر من 500	قليل الخطورة	III

وأهمية هذا التصنيف يساعد المزارع في معرفة خطورة المبيد ، كما يساعد الجهات المختصة في وضع علامات تحذيرية خاصة على ملصق العبوة .
أمثلة على هذه المبيدات

المبيدات الخطرة جدا (Ia) مثل التيمك (Aldicarb) ، البراثيون ، الفوسفوميدون وجميعها ممنوعة في المملكة وتشمل أيضا مبيدات القوارض مثل البروديفاكوم ، والبروميديولون ، الورفارين ، فوسفيت الزينك والستركنين .

المبيدات الخطرة (Ib) وتشمل الكثير من المبيدات وخاصة النيماتودية منها مثل الفايديت ، والنيماكور ، والركبي ، والفيوريدان . وتشمل بعض المبيدات الحشرية مثل اللانيت، والايكاتين، والسوبراسيد والديكارزول والميسرول والنيكوتين وهذه المبيدات بعضها مقيد الاستخدام وبعضها سحب من الاسواق أو ستسحب في السنوات القادمة.

المبيدات المتوسطة وقليلة الخطورة وتشمل عدد كبير جدا من المبيدات مثل المبيدات البيروثرويدية وبعض المبيدات الفطرية.

تصنيف المبيدات حسب طريقة تصنيعها

تصنف المبيدات حسب طريقة تصنيعها ومنها:

A. المبيدات الطبيعية: مبيدات عرفت منذ وقت طويل وليس لها فترة ثبات وتتحطم بسرعة بالضوء مثل البيرثرم (Pyrethrum) والروتونون (Rotenone) .
المبيدات الغير عضوية: مبيدات استخدمت منذ فترة طويلة مثل محلول بوردو (Bordeaux Mixture) وسلفات النحاس، وكلورات الصوديوم (Sodium Chlorate)، بعض هذه المبيدات مستخدمة مثل سلفات النحاس وباقي هذه المبيدات لا يستخدم حاليا.

B. المبيدات العضوية: وهي مركبات معقدة تحتاج الى تقنية عالية وهي مستخدمة حاليا مثل المبيدات البيروثرويدية والفسفورية والكربماتية.

(4) تصنيف حسب طريقة عمل المبيد:

تصنف المبيدات من حيث طريقة عملها الى مبيدات جهازية ومبيدات تعمل باللامسة وعن طريق المعدة.

وأهمية هذا التصنيف انها تساعد البائع في اعطاء المزارع المبيد الصحيح فمثلا ان كان المزارع يوجد لديه حشرات ثاقبة ماصة مثل حشرة المن فان البائع ان كان له معرفة بتصنيف المبيد سوف يعطيه مبيد جهازية، أما إذا كانت الحشرة قارضة فإنها تحتاج الى مبيد يعمل باللامسة او عن طريق المعدة.

- من اهم المبيدات الحشرية الجهازية: الموسبيلان، الكنفدور، الاكتارا
- من أهم المبيدات الحشرية التي تعمل باللامسة معظم المبيدات البيروثرويدية مثل: السبيرمثرين ، الدسيس ، السومسيدين ، السومي الفا
- من أهم المبيدات الفطرية التي تعمل باللامسة: الديثين، المبيدات النحاسية، البرافو
- من أهم المبيدات الفطرية الجهازية: الرودميل جولد، التلت، البايفدان، الفلكيور.

(5) تصنيف المبيدات حسب تركيبها الكيميائي:

جميع المبيدات سواء كانت حشرية أو فطرية أو أعشاب أو مبيدات اخرى قسمت الى مجموعات لها تقريبا نفس الصفات البيولوجية والكيميائية وطريقة العمل. وأهمية هذا التصنيف هي مساعدة المزارع في عملية تجنب حدوث مناعة للمبيدات بحيث يستطيع المزارع التحول من مجموعة معينة الى مجموعة اخرى من المبيدات.

اولا: المبيدات الكيميائية العضوية المصنعة:

1. المبيدات الكلورونية العضوية Organ chlorines

تحتوي هذه المجموعة من المبيدات بشكل رئيسي على كربون، هيدروجين وكلور وهي مجموعة من المبيدات معروفة بذائبيتها العالية في الدهون.

حيث أن هذا النوع من المبيدات كان ثورة في عالم المبيدات في عام 1939 وكان أول مبيد عرف في ذلك الوقت هو DDT الذي اكتشفه العالم الألماني بول مولر ويرجع الفضل لهذا المبيد في انقاذ حياة الملايين من الناس من مرض الملا ريا الذي ينقله البعوض وأمراض اخرى تنقلها بعض الحشرات مثل القمل وغيرها. تم الغاء هذا المبيد عام 1973 لخطورته على البيئة وتراكم المبيد داخل الدهون في الجسم.

جميع مبيدات هذه المجموعة ممنوعة عدا مبيد اندوسلفان

2. المبيدات الفسفورية العضوية:

جميع مبيدات هذه المجموعة مشتقة من حامض الفوسفوريك حيث يدخل عنصر الفسفور في تركيبها متحدا مع الاكسجين والكربون والكبريت وكذلك النيتروجين
اكتشفت هذه المجموعة في الحرب العالمية الثانية عندما استخدم الألمان غازات سامة مثل غازات الأعصاب ومنها السيرين، والتابون
تحتوي هذه المجموعة على عدد كبير من المبيدات منها من سحب من الاسواق مثل البراثيون ومنها لا يزال متوفرا في الاسواق حتى الآن.

3. المبيدات الكرباماتية العضوية:

تحتوي هذه المجموعة على حامض الكارباميك
كان اول مبيد ناجح هو (Carbaryl) أدخل في عام 1956 ولا يزال يستخدم الى الآن.

من أهم هذه المبيدات :

- اللانيث Methomyl
- بريمور Pirimicarb
- البايغون Propoxur
- فيوريدان carbufuran وهو مبيد حشري ونيماتودي موجود على شكل حبيبات GR والسائل EC ممنوع لسميته العالية
- تيمك Aldicarb وهذا المبيد ممنوع في لسميته العالية جدا .

4. المبيدات البيروثرويدية:

ان اكتشاف مادة البيروثرين الطبيعية كانت نقطة تحول بالنسبة للمبيدات لقوة هذه المبيدات وقلة سميتها للانسان ومن البيروثرويدات الطبيعية بيرثرين 1 وبيروثرين 2، وتستخلص من نبات الكرزانثيم في كينيا والاكوادور وهذا النوع من المبيدات لا تستخدم حاليا بسبب الكلفة العالية لاستخلاصها وكذلك عدم ثباتها في الضوء وتم تصنيع هذا النوع من المبيدات بموجب تقنيات خاصة وهي ما تسمى المبيدات البيروثرويدية المصنعة .

هنالك اربع اجيال من المبيدات البيروثرويدية المصنعة :

الجيل الاول : أول مبيد اكتشف واستخدم هو البايثامين allethrin في عام 1949
الجيل الثاني : أكتشفه في عام 1965 ومن أهم مبيداتها النيوبينامين tetramethrin ومبيد السيثرين resmethrin

الجيل الثالث : أكتشف في عام 1972 ومنها مبيد السمسيدين Fenvalarate والأمبوش Permethrin

الجيل الرابع : تحوي على مجموعة كبيرة من المبيدات ومنها :

- الكاراتي Lambda – cyhalothrin
- السيمبوش Cypermethrin
- الدانتول Fenpropathrin
- السومي ألفا Es- fenvalarate

○ الدسيس Deltamethri

5. المبيدات الحشرية من مجموعة النيكوتينويد Nicotinoids

اول مبيد من هذه المجموعة اكتشف عام 1990 وهو الكنفدور وهذه المجموعة جهازية في النبات وهي متخصصة في مكافحة الحشرات الماصة وتقتل بالملامسة وعن طريق المعدة
أهم هذه المبيدات :

○ الكنفدور Imidacloprid

○ موسيلان Acetamiprid

○ أكتارا Thiamethoxam

6. المبيدات الحشرية (مثبطات النمو الحشرية IGI)

وهذه المجموعة من المبيدات تقسم الى عدة أقسام وهي:

مثبطات عمل الكيتين Chitin synthesis inhibitors

ومنها مبيدات البنزيل يوريا Benzolurea وهي مجموعة متخصصة لمكافحة الديدان وخاصة التي عملت مناعة للمبيدات الفوسفورية والبيرثرويدية والكريماتية
أهم المبيدات لهذه المجموعة:

○ الدمليين Diflubenzuron

○ السيسيتين Triflubenzuron

○ نومولت Teflubezuron

○ كاسكيد Flufenoxuron

ثانياً: مبيدات الحشرات النباتية الطبيعية:

وهي مجموعة من المبيدات مستخلصة من النبات ومنها:

1-البيرثرين (بيريثرم) مستخلص من نبات الكرز انثيم

2-النيكوتين ومستخلص من نبات الدخان ولم يعد يستخدم لسميته العالية للانسان

3-الريتنون Rotenone ويستخلص من جذور نباتات من العائلة البقولية Derris في امريكا الجنوبية واستخدم لمدة طويلة لمكافحة الديدان ولا يستخدم الآن في الزراعة.

4-مبيد أزدركتين Azadirachtin وهوزيت مستخلص من بذور شجر النيم
ويستخدم كمبيد عام وخاصة لمكافحة الديدان والذباب البيضاء

ثالثاً: مبيدات الحشرات (المضادات الحيوية) insecticides Antibiotic

مبيد مصنع من باكتيريا مثل:

1. الديل *Bacillus thurngiensis* ويستخدم هذا النوع من المبيدات في مكافحة الديدان بشكل عام

2. فكتوباك ويستخدم في مكافحة يرقات البعوض

3. تريسر Spinosad وهو مبيد طبيعي عبارة عن مستخلص من باكتيريا تدعى

4. *Saccharopolyspora spinosa*. ويكافح هذا المبيد الديدان، والثربس، وعاملات الانفاق

5. بروكليم Emamectin وهو مبيد مستخلص من باكتيريا تدعى *Streptomyces avermititis* وهو مبيد جيد لمكافحة الديدان وسجل لأول مرة في اليابان عام 1997 وهو في طور التسجيل في المملكة.

6. فيرتمك Abamectin وهو مبيد حشري لمكافحة عاملات الانفاق وكذلك هو مبيد جيد للعناكب

(6) التقسيم الخاص بالمبيدات الحشرية:

بجانب التقسيمات السابقة بصفة عامة يوجد تقسيم او تصنيف خاص بالمبيدات الحشرية:

تبعا لطريقة دخولها لجسم الحشرة:

(a) السموم المعدية: Stomach poisons وهي مركبات تقتل الحشرة بعد ابتلاعها وامتصاصها داخل القناة الهضمية الوسطى Mid gut ومعظم هذه المركبات سموم بروتوبلازمية مثل الزرنيخ والفلور وتستهلك غالبا لحشرات ذات الفم القارض مثل يرقات طائفة حرشفية الاجنحة والصراصير.

(b) سموم باللامسة: Contact poisons تقتل الحشرات من خلال النفاذ داخل الكيوتيكل الحشرى أو الثغور التنفسية المتصلة بالقصبيات الهوائية عن طريق احداث شلل paralysis للجهاز العصبى وتؤثر على اعضاء الحس ولكي يدخل المبيد لا بد ان يكون له القدرة على الذوبان فى طبقات الكيوتيكل وقليلة القطبية بجانب التى يمكنه من النفاذ خلال طبقات الكيوتيكل المختلفة التركيب.

(c) مواد التدخين: Fumigants وهي غازية – تدخل عبر الثغور التنفسية المتصلة بالقصبات الهوائية مثل بروميد الميثيل CH_3Br وسيانيد الهيدروجين HCN والكلوبكرين وهي تعيق التنفس الخلوى حيث تتحد مع انزيمات التنفس كالسيتوكروم اوكسيديز فيتعطل عملها فتمنع وصول الاكسجين وتسبب الاختناق ثم الموت.

(d) مبيدات ذات أثر باق: Residual effective مثل السموم المعدية وباللامسة وهي ثابتة وفعالة وطويلة الاثر على سطوح النباتات بعد المعاملة.

تبعا لطريقة الفعل السام: Mode of action

(a) مركبات تؤثر بخواصها الطبيعية: Natural properties

وهي مركبات تأثيرها طبيعى وليس كيميائى ويفضل تقويتها بمبيدات أكثر فاعلية وهي اغلبها زيوت معدنية قطرانية ثقيلة تحيط بالحشرة وتمنع وصول الاكسجين فيحدث الاختناق ثم الموت بعد ذلك او انها مساحيق خاملة تتلف طبقات الكيوتيكل عن طريق امتصاصها للرطوبة فيجف مما ينتهي بموت الحشرة.

(b) سموم بروتوبلازمية: Protoplasmic poisons تعمل على ترسيب البروتين حيث تتلف بروتوبلازم الخلايا فى القناة الهضمية الوسطى مثل المعادن الثقيلة كالفلور والكلور والنحاس.

(c) سموم تنفسية: Respiratory poisons مثل كبريتيد الهيدروجين واول اكسيد الكربون وبروميد الميثيل وطريقة فعلها سبق شرحها.

(d) **سموم عصبية: Nervous poisons** مثل البيروثيريدات والهيدروكربونات الاروماتية مثل الكيروسين ومن أصل نباتى مثل النيكوتين والبيرثرم والروتينيون وجميعها تثبط انزيم الاستيل كولين.

(e) **سموم عامة: General poisons** مثل التوكسافين والالدرين والديلدرين ولها ضرار شديدة على الانسان وتؤثر باكثر من طريقة على الحشرات.

ملحوظة:

►.... ليس شرطاً ان يؤثر المبيد فى الحشرة باحدى هذه الطرق دون غيرها بل يمكن ان يكون تأثير بكل الطرق السابقة او بعضها.

الشروط الواجب توافرها فى المبيد الجيد

1. أن يكون ذا تأثير على الآفة ولايضر النبات.
2. لا يضر الانسان والحيوان.
3. له خاصية الالتصاق بالسطوح المعاملة.
4. سهولة الإستعمال ورخص الثمن.
5. له القدرة على النفاذ خلال جسم الحشرة.
6. أن يصل إلى الحشرات المختبئة فى تجاويف وتجاويف النباتات.

وحيثما قامت اللجنة المسماة باسم Insecticides Resistance Action

Committee بتقسيم المبيدات الحشرية الى 22 مجموعة تبعا لطريقة التأثير ويتغير هذا التقسيم من سنة الى أخرى وهذا التقسيم يعتمد بصفة رئيسية على الهدف الرئيسي للتأثير ويأخذ رقم 1،2،3،..... وهناك تحت مجموعة تأخذ حرف بجانب الرقم وتعود للمجموعة الكيماوية للمبيد.


1A

1



Ache inhibitors

A



Carbamates



Insecticide Mode of Action Classification: Diversity is a key to successful resistance management



IRAC website: www.plantprotection.org/irac

Introduction

IRAC promotes the use of a Mode of Action (MoA) classification of insecticides as the basis for effective and sustainable insecticide resistance management (IRM). Insecticides are allocated to specific groups based on their target site. Reviewed and re-issued annually, the IRAC MoA classification list provides farmers, growers, advisors, extension staff, consultants and crop protection professionals with a guide to the selection of insecticides or acaricides in IRM programs. Effective IRM of this type preserves the utility and diversity of available insecticides and acaricides.

Use Mode of Action wisely for good IRM!



Effective IRM strategies: Alternations or sequences of MoA

All effective insecticide (and acaricide) resistance management (IRM) strategies seek to minimise the selection for resistance from any one type of insecticide or acaricide. In practice, alternations, sequences or rotations of compounds from different MoA groups provide sustainable and effective IRM. This ensures that selection from compounds in the same MoA group is minimised. Applications are often arranged into MoA spray windows or blocks that are defined by the stage of crop development and the biology of the pest(s) of concern. Local expert advice should always be followed with regard to spray windows and timings. Several sprays of a compound may be possible within each spray window but it is generally essential to ensure that successive generations of the pest are not treated with compounds from the same MoA group.

Moulting & Metamorphosis

Group 18 Ecdysone agonist / disruptor
Tebufenozide
Group 7 Juvenile hormone mimics
Fenoxycarb, Methoprene, etc

Midgut

Group 11 Microbial disruptors of insect midgut membranes
Toxins produced by the bacterium *Bacillus thuringiensis* (Bt); Bt sprays and Cry proteins expressed in transgenic Bt crop varieties (specific cross-resistance sub-groups)

Nervous System

Group 1 Acetylcholinesterase (AChE) inhibitors
Carbamates and Organophosphates
Group 2 GABA-gated chloride channel antagonists
Cyclodienes and Fiproles
Group 3 Sodium channel modulators
DDT, pyrethrins, pyrethroids
Group 4 Acetylcholine receptor agonists
Neonicotinoids
Group 5 Acetylcholine receptor modulators
Spinosyns
Group 6 Chloride channel activators
Avermectin, Etoxazole, Milbemycin
Group 22 Voltage dependent sodium channel blocker
Indoxacarb

Non-specific MoA

Group 9 Compounds of non-specific mode of action (selective feeding blockers)
Cryolite, Pymetrozine

Cuticle Synthesis

Groups 15, 16 and 17
Inhibitors of chitin biosynthesis
Benzoylureas (Lepidoptera and others), Buprofezin (Homoptera) and Cyromazine (Diptera)

Metabolic Processes

Acting on a wide range of metabolic processes including:
Group 12 Inhibitors of oxidative phosphorylation, disruptors of ATP
Diafenthiuron & Organotin miticides
Group 12 Uncoupler of oxidative phosphorylation via disruption of H⁺ proton gradient - Chlorfenapyr

Non-specific MoA

Group 10 Compounds of non-specific mode of action (mite growth inhibitors)
Clofentezine, Hexythiazox, Etoxazole

Metabolic processes

Group 20 Site II electron transport inhibitors
Hydramethylnon and Dicofol
Group 21 Site I electron transport inhibitors
Rotenone, METI acaricides

IRAC Mode of Action Classification v5.1, September 2005 ¹

Main Group and Primary Site of Action	Chemical Sub-group or exemplifying Active Ingredient	Active Ingredients
1 Acetylcholine esterase inhibitors	1A Carbamates Triazemate	Aldicarb, Alanycarb, Bendiocarb, Benfuracarb, Butocarboxim, Butoxycarboxim, Carbaryl, Carbofuran, Carbosulfan, Ethiofencarb, Fenobucarb, Formetanate, Furathiocarb, Isoprocarb, Methiocarb, Methomyl, Metolcarb, Oxamyl, Pirimicarb, Propoxur, Thiodicarb, Thiofanox, Trimethacarb, XMC, Xyllycarb Triazemate
	1B Organophosphates	Acephate, Azamethiphos, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Cadusafos, Chlorethoxyfos, Chlorfenvinphos, Chlormephos, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Coumaphos, Cyanophos, Demeton-S-methyl, Diazinon, Dichlorvos/ DDVP, Dicrotophos, Dimethoate, Dimethylinphos, Disulfoton, EPN, Ethion, Ethoprophos, Famphur, Fenamiphos, Fenitrothion, Fenthion, Fosthiazate, Heptenophos, Isolenphos, Isopropyl O-methoxyaminothio-phosphoryl) salicylate, Isoxathion, Malathion, Mecarbam, Methamidophos, Methidathion, Mevinphos, Monocrotophos, Naled, Omethoate, Oxydemeton-methyl, Parathion, Parathion-methyl, Phenthoate, Phorate, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Phoxim, Pirimiphos-ethyl, Profenofos, Propetamphos, Prothiofos, Pyraclofos, Pyridaphenthion, Quinalphos, Sulfotep, Tebupirimfos, Temephos, Terbufos, Tetrachlorvinphos, Thiometon, Triazophos, Trichlorfon, Vamidothion
2 GABA-gated chloride channel antagonists	2A Cydodiene organochlorines	Chlordane, Endosulfan, gamma-HCH (Lindane)
	2B Phenylpyrazoles (Fiproles)	Ethiprole, Fipronil
3 Sodium channel modulators	DDT	DDT
	Methoxychlor	Methoxychlor

الجهاز العصبي Nervous system


هو الوسيلة الوحيدة للاتصال بين أعضاء الحس التي تتأثر بالمنبهات العديدة الموجودة في البيئة الخارجية وبين الأعضاء المستجيبة لهذه المنبهات بواسطة هذا الجهاز يتم استقبال المعلومات ومعالجتها ثم انفاذها بشكل سريع ومتناسق بناء على ما يرد من أعضاء الحس السطحية ووحدة بناء الجهاز العصبي هي الخلية العصبية (Nervous cell -Neuron) وتحاط الخلايا العصبية بغشاء يعمل كعازل كهربى يسمى غمد ومنها الغشاء الميلينى وتتقابل تفرعات المحور القصيرة مع تفرعات أخرى لخلايا أخرى بدون تلامس تاركة فراغ صغير يسمى منطقة الشبك العصبى او منطقة التشابك العصبى وتتركب الخلية من: -

1. جسم الخلية Cell body

2. المحور Axon

3. شجيرات الخلية Dendrites

4. التشعبات الطرفية Terminal arborizations



طرق نقل الاشارة العصبية.

1-توصيل كهربى Electrical conduction او نقل محورى Axonic transmission

2-توصيل كيمائى او نقل من خلال الشبك العصبى (Synaptic Chemical conduction transmission)

اولا: التوصيل الكهربى توصيل كهربى Electrical conduction او نقل محورى Axonic transmission

وفية تنتقل الاشارة العصبية او النبضة العصبية كهربيا فى اتجاه واحد على شكل دوامات خلال المحور العصبى حتى تصل الى الشبك العصبى.

الجهد الكهربى للغشاء Membrane electrical potential وهو يعنى فرق الجهد الكهربى بين خارج وداخل سطح المحور (الغشاء) وعادة يقصد به الجهد الكهربى الداخلى داخل الغشاء.

نفاذية الغشاء حيث انه اختياري النفاذية يسمح بنفاذ ايونات معينة مثل الصوديوم والكلور والبوتاسيوم والكالسيوم بنسب معينة من خلال بوابات Gates او قنوات Channels مثل بوابات أو قنوات الصوديوم والكلور يتحكم فيها عن طريق فرق الجهد.

طريقة التوصيل الكهربى Electrical conduction حيث تنتقل الاشارة العصبية كهربيا من خلال 4 مراحل:

First stage

Prior to nerve stimulation	-
Permeability of k efflux	-
Impermeability of Na	-
Negative potential (Inside)	-
Resting phase	-
Polarized membrane	-
Insensitive membrane	-

Second stage (a)

Initiation of stimulation	-
Permeability of Na ⁺ (Influx)	-
Impermeability of K ⁺	-
Positive potential	-
Rising phase of action potential	-
Depolarized membrane	-

Second stage (b)

During stimulation	-
Permeability of Na ⁺	-
Slow permeability of K ⁺	-
Positive potential	-
Falling phase	-
Depolarized membrane	-
Excited or sensitive membrane	-

Third stage

After stimulation	-
Permeability of K ⁺	-
Impermeability of Na ⁺	-
Negative potential after positive potential	-
Hyper polarized but more sensitive.	-

2-التوصيل الكيماوى (النقل من خلال الشبك العصبى)
فى نهاية أطراف المحاور العصبية وعند تلاقيها مع أطراف محاور اخرى تتواجد مناطق بنية او فراغ شبك عصبى.
تحتوي الخلية ما قبل الشبكية على حويصلات وهذه تحتوي على مواد كيماوية ناقلة للإشارة العصبية تفرز تحت تأثير نبضة عصبية بعد انتقالها كهربيا خلال المحور فتفرز مواد ناقلة للإشارة العصبية تنتقل عبر الفراغ الشبكي ومستقبلات موجودة على الخلية بعد الشبكية تبدأ نبضة جديدة تنتقل كهربيا للمحور التالى.

تقسيم المواد الناقلة للإشارة العصبية Neuro transmitter's classification

1- Amino acids:

☞ Excitatory amino acids الاحماض الامينية المنشطة

(Glutamic , Spartic)

☞ Inhibitory amino acids الاحماض الامينية المثبطة

acids

(GABA , Glycin)

2- Not amino acids (Ach, Histamines, Octapamine, Dopamine)

جميعها منبهة حيث انها تتواجد بكميات صغيرة جدا فى الكائنات الحية

تسجيل المبيدات


Registration of pesticides

وضعت المبيدات فى تصنيفها تحت المواد الخطرة ولذلك فهى تخضع للرقابة والتنظيم من خلال معاهدات واتفاقيات دولية وقوانين وتشريعات محلية تكفل الامان فى عمليات تسجيلها وتصنيعها ونقلها وتداولها واستخدامها مع تقليل أكبر قدر من المخاطر على مستخدميها ومن يتصادف وجوده على مقربة منها وعلى مستهلكى المنتجات الزراعية التى قد تستخدم عليها وعلى البيئة بوجه عام.
ولذلك تحدد المنظمات الدولية والمعاهدات الدولية بعض الخطوط الاسترشادية التى تضع الاطارات الاساسية فى مجالات استخدام المبيدات حيث تحدد ان الحكومة هى المسؤلة من خلال السلطة المختصة التى تحددها عن ادارة هذه السلع كما تضع توجيهات عامة فى مجالات اختبارات المبيدات وتقليل المخاطر على الصحة والبيئة وكذلك بعض المتطلبات التنظيمية والفنية المطلوبة على عبوات المبيدات وسبل الاعلان عنها.

ولذا فان القوانين التى تضعها الدول وكذلك التشريعات الخاصة بها تهدف الى حماية الانسان والحيوان والبيئة من خطر هذه السموم والتى لا تختلف مخاطرها

باختلاف الدول ولكن تختلف بمدى فهم الانسان لها ومدى تعامله وفيها وفي بعض المناطق يوجد قصور في فهم المعانى الرامية الى حماية شعوب هذه المناطق من خطر الملوثات لتبقى سليمة معافاة لهم وللأجيال القادمة.
إن المعروف أنه لا مناص من استعمال المبيدات لمكافحة الافات والامراض والحشائش الضارة ولكن لابد أن يأتي هذا في إطار الحفاظ على الانسان والحيوان والبيئة.
وهناك بعض الخطوط الرئيسية التي أن يجب أن تشتمل عليها القوانين الخاصة بكل دولة كذلك التشريعات واللوائح والقرارات التي تفسر تلك القوانين في موادها المختلفة.

أهم شروط وقواعد التسجيل:



القوانين والاتفاقيات الدولية:

وقع العديد من دول العالم كثيرا من القوانين والاتفاقيات الدولية لتنظيم تداول المبيدات ومن ضمنها اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (تربس) وكذلك منظمة السلوك الدولية بشأن توزيع واستخدام المبيدات والتي تشكل عنصرا من عناصر السياسات الدولية لادارة المبيدات وهناك عدة ادوات للسياسة الدولية ذات اثار تشغيلية مباشرة على ادارة المبيدات هي:

- 1- الدستور الغذائى **Codex Alimentary** وبالتحديد اللجنة المعنية بمخلفات المبيدات التابعة للدستور الغذائى.
- 2- بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفذة لطبقة الاوزون.
- 3- اتفاقية بازل بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
- 4- اتفاقية روتردام بشأن اجراءات الموافقة المسبقة عن علم لبعض المواد الكيماوية والمبيدات الفطرية المتداولة فى التجارة الدولية.
- 5- اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة.
- 6- اتفاقية قرطاجنة والخاصة بحماية الاتزان البيئى وقواعد تسجيل وتداول المنتجات المهندسة وراثيا.
- 7- اتفاقية منتجات وقاية المزروعات والخاصة بتفعيل نظم الحجر الزراعى.

تنص هذه الاتفاقيات على معايير معينة توافق الدولة على اتباعها ومن هذه المعايير مستويات متبقيات المبيدات فى الانتاج الزراعى الذى تنتجها او تصدره. ويحق للدول المستورده رفض الشحنات إذا زادت متبقيات المبيدات فيها عن حدود معينة وضعتها الدولة المستوردة للمنتجات الزراعية التى تستوردها، وإذا اتضح وجود متبقيات لمبيدات موجودة فى الانتاج التصديرى أعلى من المسموح به يتم رفض هذه الشحنات وبذلك تكون الدولة المصدرة قد تعرضت للخسارة ولن تصبح صادراتها مقبولة. وينعكس ذلك على المزارعين الذين لن يكون انتاجهم مقبولاً للتصدير.

ولتفعيل هذه الاتفاقيات على المستوى الدولى فلقد تولت بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة وعلى رأسها:

- (1) منظمة الاغذية والزراعة (FAO) (Food and Agricultural Organization)
- (2) منظمة الصحة العالمية (WHO) (World Health Organization)
- (3) منظمة الامم المتحدة للبيئة (UNEP) (United Nations Environment Program)
- (4) وضع استراتيجية عالمية تحت اسم (SAICM)

Strategic Approach to International Chemical Management

تهدف الى وضع اليه فعالة لتنظيم وادارة الكيماويات على المستوى الدولى والقارى والمحلى بحيث تضع كل دولة خطط تلتزم فيها بما جاء فى مدونة السلوك الدولية للمبيدات Code of Conduct وكذلك قواعد المنظمات الدولية الاخرى وتعرف بالخطة الوطنية (NAP) National Action Plan يتبعها خطط استراتيجية على مستوى كل قارة للوصول الى خطة عمل دولية Global Action Plan (GAP) تمهيدا للوصول لتطبيق النظام العالمى لادارة الكيماويات ومنها الكيماويات الزراعية وتعرف باسم Global Harmonization System (GHS).

بعض المسميات الخاصة بتسجيل المبيدات:

السمية: Toxicity

-1

تعنى التأثير الضار أو المعاكس الذى تحدثه أى مادة أو مخلوط من عدة مواد على الكائن الحي وتشمل:

التسمم الحاد: Acute toxicity

ويعنى القدرة على احداث التأثير السام او الضار فى الكائن الحي بعد التعرض لفترة قصيرة وجرعة واحدة من المادة السامة.

التسمم تحت الحاد: Sub acute toxicity

ويعنى القدرة على احداث الفعل السام او الضار فى الكائن الحي نتيجة تكرر التعرض للمبيد.

التسمم المزمن: Chronic toxicity

يعنى التأثير الضار أو المعاكس الذي يحدثه المبيد فى الكائن الحي نتيجة لتكرار أو استمرار التعرض لمدة أطول من نصف فترة حياة الكائن على الأقل.

-2 **المادة الفعالة: Active ingredient**
يقصد بها المادة التى يعزى إليها التأثير السام أو القاتل أو الطارد أو المانع لنمو الآفة أو لتقليل الإصابة بها.

-3 **المواد الخاملة: Inert ingredient**
تعنى جميع المواد الغير فعالة بمفردها والتي تضاف للمبيد فى مكافحة الآفات والتي تدخل فى تجهيز المبيد النهائى.

-4 **الفاعلية للمبيد:**
يقصد بها قدرة المبيد على إحداث الفعل السام المطلوب منه على الآفة المستهدفة.

-5 **المادة المحدثة للطفرات: Mutagenic**
تعنى قدرة مادة أو مخلوط من عدة مواد على إحداث تغيرات فى الطفرات الوراثية بالخلايا الجسمية أو الجرثومية فى الأجيال المتتابعة بعد النسل.

-6 **المادة المسببة للتشوهات: Teratogenic**
تعنى المادة التى لها القدرة على إحداث تغيرات فى وظائف الأعضاء أو تشوهات خلقية غير وراثية فى أجنة الحيوانات التى تعرضت لها.

The Label is the Law



-7 **الحظر: Hazardous**
تعنى الآثار التى قد تحدث من استخدام المبيد على الإنسان أو البيئة التى تعيش فيها.

-8 **متبقيات المبيدات: Residues**
هى عبارة عن كمية المادة الفعالة أو نواتج تمثيلها أو تكسيرها التى يمكن تقديرها فى النبات أو التربة أو الماء أو أى مكون بيئى ويمكن قياسها عبر جهاز GLC.

-9 **فترة ما قبل الحصاد: PHI**
الفترة اللازمة لتحول المبيد لصورة آمنة يمكن عندها جمع المحصول.

البيانات المطلوبة لتسجيل المبيد:
تتضمن مرحلة تسجيل المبيد الكيميائى الجديد سواء استخدم ذلك على محاصيل غذائية أو غير غذائية اعتبارات أهمها:

- (1) صفات المبيد الكيميائية.
- (2) كيمياء المركب فى البيئة.
- (3) اختبارات الكفاءة أو الفاعلية.
- (4) مقدار التحمل للفعل السام.
- (5) بيانات العبوة من الخارج.

بيانات غلاف العبوة: Labeling requirements

تخضع هذه البيانات للقوانين المحددة للتسجيل والتعامل وتضمن الآتى:

- (1) الاسم التجارى Trade name واسم المادة الفعالة Active ingredient والاسم الشائع ان وجد Common name.
- (2) اسم وعنوان الشركة المنتجة والمسجل بأسمها المركب.
- (3) المحتويات الصافية فى المنتج النهائى ويكون مجموعها 100%.
- (4) رقم تسجيل المركب.
- (5) رقم الانتاج فى الشركة المنتجة.



- (6) مواصفات المادة الفعالة.
- (7) التعليمات بكيفية الاستخدام.
- (8) اتجاهات استخدام المركب (عامة -مقيدة)
- (9) علامات تحذيرية والاحتياطات واللازمة عند التطبيق الحقلى.

العلامات التحذيرية والاحتياطات تقسم قسمين:

قسم يوضع على واجهة العبوة والاخر فى اى مكان اخر ويتوقف ذلك على مقدار الضرر

ودرجة السمية تبعاً لمعايير الضرر عبر الفم او الجلد او الاستنشاق او التأثير على العين أو حساسية الجلد.

(1) كلمة التحذير بالذى يحدثه المركب من ضرر:

وهي تختلف بدرجة السمية واختلافها وتقسم المبيدات حسب سميتها الى (انظر جدول تصنيف المبيدات حسب سميتها).



- المجموعة الاولى والثانية (خطرة جدا وخطرة)
- تكتب على العبوة كلمة ويرسم الجمجمة.
- المجموعة الثالثة (متوسطة الخطورة) تكتب على العبوة عبارة Warning.
- المجموعة الرابعة (قليلة الخطورة) يكتب على العبوة عبارة Caution.

(2) تكتب تحذيرات للاطفال على واجهة العبوة:

Keep out reach of children

(3) تعليمات خاصة عند التطبيق العملى خاصة لمركبات الدرجة الاولى:

- اسعافات اولية، غيرها من بيانات التطبيق.

استخدام المبيدات

تستخدم المبيدات بصفة عامة لاحد الغرضين الاتيين:

1- مبيدات وقائية: Protect pesticides

2- مبيدات علاجية او مباشرة: Direct pesticides

ولتحقيق اى من الغرضين فإن المبيد يجب ان يستخدم بطريقة تضمن نجاحه ولما كان من النادر استخدام المبيدات كما هى فانه يلزم تجهيز المبيد فى صورة مناسبة ويستلزم ذلك عمليات اهمها تخفيف المبيد فى صورة صلبة او سائلة او غازية وذلك لامكان الوصول بالمبيد الى التركيز الاقصادى الذى يكفى فقط الى تحقيق الاثر الابادى المطلوب دون الاضرار بالعائل او تلويث البيئة ، وكذلك تتضمن عمليات تجهيز المبيدات اضافة مواد مساعدة للمحافظة على ثبات المعلفات والمستحلبات وكذلك نشر المبيد فوق السطوح المعاملة.

صور استخدام المبيدات

يوجد ثلاث صور لاستخدام المبيدات: -

1- مواد التعفير والصورة الصلبة.

2- مواد الرش والصورة السائلة.

3- المدخنات والصورة الغازية.

اولا: مواد التعفير والصورة الصلبة:

التعفير: Dusting

هو عبارة عن استخدام المبيدات فى الصورة الصلبة سواء كانت مركزة او بعد تخفيفها بمواد اخرى مائلة صلبة ايضا.

وفيما يلى امثلة لمساحيق التعفير والصور الصلبة الاخرى: -

1- مساحيق مواد فعالة دون تخفيف: مثل الكبريت الميكرونى الذى يستخدم ضد بعض الفطريات والاكاروس.

2- مساحيق مبيدات صلبة مخففة: ويستعمل للتخفيف مواد مائلة او حاملة صلبة عديمة السمية مثل مسحوق التلك فى الذى يستخدم فى تحضير الدبوت وغيره من المبيدات.

3- مساحيق مبيدات صلبة مخففة بمساحيق مبيدات اخرى مثل مخاليط مساحيق الكبريت مع الجامكسان.

4- مساحيق وعجانن كاسيات البذور: مثل مسحوق السيرايان لمعاملة بذرة القطن ضد مرض الخناق.

5- الطعوم السامة: مثل الطعم السام للحفار وايضا الطعم السام للقوارض والديدان القارضة والوقواق.

6- مساحيق المواد المحببة: وفيها تكون حجم حبيبات المسحوق أكبر منها فى حالة مساحيق التعفير ويتم تجهيز المحبيبات بأن تمتص المادة الفعالة على حبيبات صلبة

مثل الاثابولجيت ومن امثلتها المحبيبات التي تستخدم فى معاملة التربة حول المجاميع الجذرية مثل محبيبات المبيدات الجهازية مثل داى استون وكذلك السيفين لمكافحة الثاقبات.

أولاً: التعفير Dusting

إن أبسط طرق مكافحة المواد الكيماوية هى إستعمال مبيدات الافات خصوصا الصلبة منها تعفيرا فى حالة مساحيق إما مباشرة بدون أى تخفيف أو بعد تخفيفها بمواد أخرى حاملة الى درجة تبلغ نسبة المادة الفعالة فيها من 0.1: 20% على حسب نوع المبيد وقوة تأثيره وذلك لضمان انتظام التوزيع أو لسهولة تغطية مساحة أكبر أو لتقليل الضرر على النبات او للحصول على مخلوط ذو صفات طبيعية وكيماوية مناسبة.

مميزات إستخدام مساحيق التعفير:

- 1- سهولة التطبيق فى المناطق التى يصعب فيها الحصول على مياه صالحة لعمليات الرش وفى هذه الحالة يمكن توفير مصاريف نقل المياه كما تقل المتاعب والصعوبات التى تترتب على قطع مورد أو مصدر المياه الخالية من الاملاح او العسر.
- 2- مساحيق التعفير معدة للأستخدام مباشرة وهى أسهل فى النقل والتداول مما يقلل من المجهود والمصاريف والادوات التى تلزم لتحضير سوائل الرش.
- 3- أجهزة وأدوات وآلات التعفير عموما أبسط وأرخص منها فى حالة الرش.
- 4- استعمال مساحيق التعفير يمنع الخطر من احتمال الاشتعال الذى قد يصحب استخدام مركزات المبيدات القابلة للاستحلاب والمذابة فى مذيبات عضوية شديدة الالتهاب.
- 5- مواد التعفير تكون غالبا أقل فى أضرارها التى قد تصيب الانسان أو الحيوان أو النبات وذلك لأن المذيبات العضوية فى صورة المستحلبات تساعد على زيادة القدرة على النفاذية مما يهيئ الفرصة لدخول كميات أكبر وبصورة أسرع من المواد السامة التى قد تحدث أضرارا غير مرغوب فيها.

عيوب عملية التعفير:

- 1- نجاح عملية الرش لا يتطلب وجود ندى أو أمطار على سطوح النموات الخضرية كما هو الحال بالنسبة لمساحيق التعفير – ولذلك يمكن تنفيذ عمليات الرش فى أى وقت من النهار بعكس التعفير الذى يجب ان يتم فى الصباح الباكر قبل تطاير الندى.
- 2- إذا اشتدت الرياح تصبح عملية التعفير مستحيلة بينما يمكن الاعتماد نسبيا بدرجة أفضل على عمليات الرش.

المواد المخففة او الحاملة لمساحيق التعفير:

- تستخدم المواد المائلة او المخففة وتكن اما
- مجرد مادة مائلة للمساعدة فى توزيع المبيد مخففا، ومن امثلتها مسحوق التالك والبيروفالييت.
 - أو أن تكون مواد حاملة ذات نشاط سطحى أى مواد ماصة سطحيا مثل الجير والبنتونيت وانواع الدقيق من أصل نباتى.

نبذة عن بعض انواع المواد المخففة:

- 1- **مسحوق الدياتوميت Diatomite** وهو المكون الرئيسى للمادة المتخلفة من تحلل الكائنات الحية فى التربة ويطلق عليها اسم التراب الكفرى، والتركيب الكيمايى للدياتوميت هو اكسيد السيلكون او السليكا ولما كانت هذه المادة هى الدعامة المكونة للعظام والهيكل العظمية فاننا نجد انها تمتاز بأنها هشة وأن كثافتها الشاملة دائما منخفضة نسبيا. وقد وجد ان معظم انواع التراب الكفرى لها تأثير واضح فى إحداث تآكل فى كيو تيكل الحشرات مؤدية للموت بالتجفيف، هذا وقد ثبت انها تحدث موتا بنسبة 80% للحشرات غمدية الاجنحة.
- 2- **أكاسيد الكالسيوم Calcium oxides** ويمكن تحضيرها بحرق الكالسييت – ولكنها إذا كانت ستستخدم مباشرة كمادة مالئة أو مخففة لمساحيق التعفير فان ذلك يقتضى ان تكون على صورة الجير المطفاً او ايدروكسيد الكالسيوم، والجير المطفاً فى حد ذاته يعتبر ذو تأثير ابادى على الحشرات لان تأثيره القلوى يمكنه احداث تصبن لطبقة الشموع التى تكسو طبقة الكيو تيكل الخارجى للحشرة، ولكن يجب عدم استخدام مسحوق الجير او اكاسيد لتخفيف المبيدات التى تتحلل فى البيئة القلوية.
- 3- **الجبس Gypsum** او كبريتات الكالسيوم المائية وهى تستخدم احيانا كمادة حاملة لبعض مساحيق التعفير ولكن من عيوبها ان كثافتها الشاملة عالية نسبيا.
- 4- **الكالسييت والدولوميت Calcite and dolomite** وتركيب الكالسييت الكيمايى عبارة عن كربونات الكالسيوم ويمكن ان يستخدم كمادة مخففة لمساحيق تعفير ابادى الحشرات، اما الدولوميت فهو عبارة عن كربونات الكالسيوم والمغنسيوم يمكن ان يستخدم كمادة مالئة أو مخففة لمساحيق التعفير.
- 5- **مسحوق التالك Talc** وهو يتكون فى معظمه من ميتاسيليكات المغنسيوم. ولا يتميز التالك باى خواص ابادية للحشرات بمفرده.
- 6- **وهناك الكثير من المواد المخففة الاخرى مثل** (البيروفلليت، البنتونيت، الكاؤولينيت، الاتابولجيت، مسحوق الكبريت، مساحيق الاجزاء النباتية (كمسحوق الدقيق وفول الصويا ومسحوق نبات الدخان ومسحوق أغلفة جوز الهند ومسحوق قلف الاشجار وغيرها من البقايا النباتية).

العوامل المحددة لنجاح عمليات التعفير:

- 1- **نوع المادة الحاملة او المخففة:** وقد تبين لنا فى الجزء السابق كيف ان اختلاف التركيب الكيماوى للمواد الحاملة او المخففة الصلبة يمكن ان يؤثر على ثبات المبيد كما هو الحال فى المواد المخففة القلوية التى لا تصلح لتخفيف المبيدات التى تتحلل فى البيئة القلوية ، كما تبين لنا ان المادة المخففة قد تكون حاملة تماما ليس لها اى تأثير قاتل للحشرات بينما مساحيق مخففة أخرى تكون هى نفسها قادرة على إحداث تآكل وتمزق فى كيو تيكل الحشرات بالتجفيف.
- 2- **سرعة الرياح:** يلزم لاستخدام مساحيق التعفير بنجاح ان تكون سرعة الرياح هادئة ، ولا تزيد عن عشرة اميال فى الساعة ، واذا زادت السرعة عن هذا الحد ادى ذلك الى

نقص في كميات المبيدات التي تستقر على السطح المعامل كما يترتب على ذلك الى نقص كميات المبيدات التي تستقر على السطح المعامل كما يترتب على ذلك زيادة التلوث المناطق المجاورة الغير مرغوب فيها.

3- وجود الندى وكميته:

للحصول على أفضل تأثير وقائي يجب أن يتم التعفير عندما يكون النبات رطبا مبتلا بتأثير الندى أو المطر. وأحيانا قد يقتضي الامر إحداث هذا البلل صناعيا برش النباتات بالماء قبل إجراء التعفير. وكميات الندى التي تتجمع فوق النباتات تمثل كميات لا يستهان بها من المادة فقد ثبت أن اوراق الكرنب في فدان من المحصول المكتمل النمو تغطيها كمية من الندى تقدر بحوالي 1661 جالونا من الماء في نفس المناطق الباردة.

(الجالون الأمريكي = 3.78 لتر) والتفاوت بين الحالتين يرجع الى ان أوراق نبات الكرنب مغطاة بطبقة شمعية أسمك منها في حالة نبات الفول مما يجعل احتفاظ أوراق الكرنب بالماء أقل منه في حالة نبات الفول ، ومن هنا يجب أن نضع في اعتبارنا نوع المحصول المعامل ، ويجب أن نضيف هنا انه كلما زادت كميات الندى عن الحد الامثل فإن ثبات متخلف التعفير فوق الاوراق تقل لأن الحبيبات المستقرة فوق الاوراق قد تتعرض لغسيل جزئي بقطرات الندى الزائدة التي تتجمع لتتزلق من فوق سطوح النوات الخضرية.

4- قابلية او ميل المسحوق للتعفير: Dusting tendency

المعلومات المعروفة قليلة فيما يختص بالعوامل الطبيعية والكيميائية المختلفة والتي تحدد مدى قابلية مسحوق معين لأن يعفر بنجاح منتجا توزيعا وانتشارا ناجحين ، وعموما تعرف قابلية المسحوق للتعفير Dusting Tendency بأنها المساحة التي يمكن تغطيتها بوزن معين من الماء تحت نفس الظروف القياسية لاختبار التعفير، وقد أثبتت التجارب بعكس ما كان متوقعا أن قابلية المادة للتعفير تزيد اذا أزيلت منها الحبيبات المتناهية في الصغر وذلك لأن هذه الحبيبات الصغيرة للغاية تفقد وتضيع مع تيار الهواء كما أنها تنزلق بسهولة من فوق السطوح المعاملة وذلك لشدة نعومة وخفة وزن هذه الحبيبات الدقيقة للغاية.

5- شكل الحبيبات Particle shape

تتفاوت حبيبات مساحيق التعفير تفاوتا كبيرا في شكلها – فمنها الكروي أو الهرمي أو الرقائق المسطحة أو الابرية او الحبيبات الغير منتظمة الشكل. وهذا الاختلاف في الشكل يؤدي الى اختلاف في مسلك الحبيبات بالإضافة الى صعوبة القياس الدقيق لحجم الحبيبات المختلفة الشكل وبالتالي صعوبة التنبؤ بالصفات والخصائص الطبيعية التي تترتب عليها.

وقد ثبت ان الحبيبات الغير منتظمة الشكل تميل الى الانسياب ببطء من مسحوق التعفير بينما أن الرقائق المسطحة تميل الى الالتصاق جيدا بالسطح المعامل، اما إذا كان مسحوق التعفير يحتوي على خليطا من حبيبات ذات اشكال مختلفة فان ذلك يؤدي الى حدوث انفصال اثناء استخدامه.

6- كثافة الحبيبات Particle density

وهي الكثافة الفعلية Actual Density للمادة المكونة للمسحوق الصلب على أساس عدم وجود فراغات هوائية، وهي تختلف عن الكثافة الشاملة للحيز لمسحوق التعفير والتي نسميها Bulk Density وقيمة الكثافة الفعلية لمسحوق التعفير لها تأثير كبير على الخصائص الاتية للمسحوق: سرعة تغذية العفارة بمسحوق التعفير بمسحوق التعفير – القوة الحاملة للمسحوق – مدى انفصال مكونات المسحوق – وكذلك سرعة تجمع حبيبات المسحوق. وتقاس كثافة مسحوق التعفير بالتغير الذي يحدث في كثافة سائل معين عند اضافة وزن ثابت من المادة الى السائل في قنينة الكثافة.

7- حجم الحبيبات Particle shape

ولقد لقيت هذه الصفة اهتماما كبيرا من الباحثين وذلك لدراسة العلاقة بين حجم الحبيبات وكفائتها الابادية وكذلك بقية الاعتبارات التطبيقية الاخرى لمسحوق التعفير.

وقد أثبتت التجارب أن سمية مساحيق زرنیخات الرصاص أو البيرثرم أو الكبريت تزيد كلما نقص حجم الحبيبات. ولذلك فان ای مبيد يتم تفتيت حبيباته تزداد سميته ويرجع هذا لعاملين (زيادة قدرة الحبيبات على الالتصاق بالسطح المعامل ، وثانيهما أن الحبيبات الأصغر يكون امامها فرصا اكبر في الدخول من أجزاء الفم إن كان سما معديا أو اختراق الكيوتيكل والثغور التنفسية ان كان سما بالملامسة ، ويعبر عن حجم الحبيبات بوحدات مش Mesh وهو رقم الغربال هذا يمثل بالتقريب عدد الثقوب الذي تنفذ منه كل الحبيبات فيما عدا الاكبر منها حجما ، ورقم الغربال هذا يمثل بالتقريب عدد الثقوب في البوصة الطولية من الغربال ، ومن أضيق الغرابيل هو الغربال رقم (325مش) حيث يحتوى على حوالى 325 ثقبا في كل بوصة طولية ای حوالى 105000 ثقبا في البوصة المربعة حيث يكون قطر الثقب الواحد 44 ميكرونا.

8- صلابة حبيبات مسحوق التعفير (Hardness of particles)

وهي صفة تعتمد على مكونات مسحوق التعفير والمواد التي تتميز حبيباتها بشدة الصلابة قد تسبب تآكلا لأجهزة التعفير وكذلك أجهزة الرش عند إستخدامها كمسحوق قابل للبلل مما قد يضر بالبشابير في هذه الحالة.

9- الشحنات الايكتروستاتيكية:

وتتولد هذه الشحنات في مساحيق التعفير اثناء استخدامها نتيجة الاحتكاك بين حبيبات مسحوق التعفير وبعضها او بينها وبين ادوات التعفير، وتتوقف مقدار هذه الشحنات على عدة عوامل اهمها: تركيب مسحوق التعفير ونوع المادة المصنوع منها آلة التعفير ومدى تحرك الحبيبات اثناء التعفير ودرجة الحرارة وكذلك درجة الرطوبة.

10- الامتصاص السطحي والتشربى Adsorption and absorption

القدرة على الامتصاص السطحي والتشربى لمساحيق التعفير تتوقف على طبيعة المادة وسطحها وحجم الحبيبات وشكلها وكذلك على بقية العوامل المرتبطة بهذه الخصائص ومن ناحية اخرى فان سعة تشرب الرطوبة لحبيبات مسحوق

التعفير تؤثر كذلك على مدى حدوث ظاهرة تكون المساحيق على شكل كتل صلبة غير قابلة للتعفير وبالتالي فإن قابلية هذه السعة التشربية مرتبطة بخصائص الالتصاق بالسطح المعامل، كما ان الامتصاص والنشاط السطحي يحكمان سائر الخواص الغروية لهذه المساحيق أثناء تجهيزها ثم قبل وبعد تعفيرها.

11-القدرة على الالتصاق:

وتقاس درجة الالتصاق مساحيق التعفير عادة باستخدام سطوح ناعمة قياسية لاستقبال ناتج التعفير بعد استقراره، وتعتمد القدرة على الالتصاق على حجم الحبيبات وشكلها وخواصها التشربيه Absorption وكذلك على نشاطها السطحي كما تتوقف أيضا على مدى ميل حبيبات المسحوق الى التجمع في كريات تحتوي (25 الى 300 حبيبة)، وعموما يمكن تحسين خواص الالتصاق بإضافة الدقيق او الزيت النباتي أو غيرها من المواد اللاصقة الصناعية مثل مشتقات السليلوز، كما تتوقف خواص الالتصاف ايضا على نوع السطح المعامل.

وللحصول على أكبر قدر من الالتصاق يتحتم اجراء عملية التعفير في وقت وجود الندى على الاوراق. ويمكن تحقيق نفس النتيجة بالرش بالماء قبل التعفير مما يساعد على زيادة كميات متخلفات مسحوق التعفير فوق النموات الخضرية المعاملة.

سوائل الرش وتجهيزاتها:

محاليل الرش عموما اما ان تكون:

- محاليل حقيقية Standard – Real – True – Ideal solution

وهي امتزاج كل ايونات وجزئيات وذرات المذيب والمذاب امتزاجاً تاماً ليكون مخلوطاً متجانساً Homogenous

- معلقات ثابتة Suspension

وهي عبارة اى مادة صلبة فى صورة مسحوق يترسب فى صورة حبيبات غير متجانسة عند اضافة الماء ولذلك يجب وضع مواد إضافية تضمن انتشار حبيبات المعلق بدرجة ثابتة وتسمى هذه المواد بالمواد المفركة والحافطة للغرويات

Dispersing Agents and Colloid Protectants + Dust (W.P) + Water = Suspension

ووظيفة هذه المواد هى ضمان إنتشار المبيد ثابتة فى الماء عن طريق منع ترسيب حبيبات المعلق أى تؤدي لتثبيت إنتشاره.


تفسير عملها: تعمل على لزوجة سائل الرش بالتالى تخفض سرعة سقوط وتجمع حبيبات المعلق.

هذه المواد تدمص على حبيبات المعلق وتغلفها بطبقة من الجزيئات التى لها نفس كثافة السائل المحيط.

مستحلبات Emulsions

يعرف المستحلب على انه نظام غروي غير متجانس وسط الانتشار فيه غالبا الماء والمادة المنتشرة اى سائل زيتي.

ولذلك يجب إضافة مواد معينة لتضمن الانتشار المتجانس لقطرات المبيد فى البيئة المائية وتسمى **Emulsifying agent & Emulsifiers** عوامل إستحلاب أو مستحلبات:



انواع المستحلبات:


Oil in Water (O/W)

وسط الانتشار هى الماء والمادة المنتشرة هى الزيت وهو صالح للاستخدام وهو الصورة الأكثر استخداما نظرا لان الماء متوافرة فى الحقل وقليلة التكاليف.

Water in Oil (W/O)

وسط الانتشار هو الزيت (المبيد) والمادة المنتشرة هى الماء وهي صورة غير صالحة للاستخدام الحقلى نظرا لعمليها سمية للنباتات **Phytotoxicity to plant**

كيف يمكن التمييز بين النوعين؟



- يضاف نقطة زيت على الشريحة التى بها العينة المختبرة وإذا امتزجت بسرعة دل ذلك على أن المستحلب W/O والعكس صحيح.

- يضاف للمستحلب صبغة تذوب فى الماء ولا تذوب فى الزيت فإذا تكون المستحلب دل ذلك على أن وسط الانتشار هو الماء والعكس.

- عند قياس التوصيل الكهربى فى المستحلب فإذا كان جيد التوصيل دل ذلك على أن المستحلب O/W والعكس صحيح.

بعض ظواهر المستحلب

Inversion of Emulsion

ويعنى إنعكاس المستحلب من الصورة O/W الى الصورة الغير مرغوبة W/O السبب يرجع لوجود كاتيونات Ca^{++} & Mg^{++} الثنائية التكافؤ أو الماء العسر ولا يمكن إستخدامه حقليا.

Breaking of Emulsion

يطلق عليه عند حدوث انفصال صورتي المستحلب الى طبقات واضحة يمكن رؤيتها بالعين المجردة ويتم تجمع قطيرات المادة المنتشرة وتحولها من الأبعاد الغروية لأبعاد أكبر أى انفصال أو تحولها من أحجام صغيرة 1ميكرون الى 2ميكرون أى بداية الإنكسار واسبابه الماء العسر كعامل كيميائى وانخفاض وارتفاع درجة الحرارة كعامل طبيعى والرج العنيف كعامل ميكانيكى.

ظاهرة تكون الطبقة الدهنية Creaming of Emulsion

إنفصال أو كسر جزئي لمكونات المستحلب ويرجع ذلك لضعف الاستهلاك مما يتيح الفرصة للزيت أن يطفو على السطح، ويتغلب عليه بالتعليب.

ما هي النظريات التي تفسر انعكاس المستحلب:
في الحالة الطبيعية:

إذا كانت عوامل الاستحلاب من الصابون أو المنظفات الانيونية أحادية التكافؤ في هذه الحالة تدمص عوامل الاستحلاب في السطح البيني بين الماء والزيت مما يؤدي الى خفض التوتر السطحيين مما يساعد على انتشار قطيرات الزيت في الوسط المائي.

وتشرح نظرية Hildebrand كالاتي:

تتكون عوامل الاستحلاب من سلسلة هيدروكربونية تنتهي بمجموعة طرفية قطبية عند السطح البيني بين الماء والزيت وتتجه المجموعة القطبية في الماء تنتفخ لارتباطها بعدد من جزيئات الماء بينما تتجه السلسلة الهيدروكربونية اتغمس في الزيت ، فإذا كان مقطع الجزء القطبي أكبر من الغير قطبي فإن ذلك يؤدي لتكوين مستحلب O/W وعند استخدام ماء عسر أو صابون Ca^{++} نجد أن مقطع السلسلة الهيدروكربونية الثنائية يصبح أكبر من الطرف القطبي مما يؤدي الى ان يصبح الزيت هو الصورة السائلة والسائدة للانتشار W/O


عند استعمال عوامل الاستحلاب الصلبة مثل مسحوق الفحم والسليكا (فالسائل الذي يبيلل المادة الصلبة أكثر فإن تقليل زاوية التماس يكون هو وسط الانتشار وينحصر السائل الثاني ليتوزع فيه في صورة قطيرات ، فمثلة مسحوق الفحم الذي يبيللها أكثر هو الزيت اذن وسط الانتشار هو الزيت ويتكون W/O واذا كان السليكا الذي يبيللها أكثر هو الماء اذن وسط الانتشار هو الماء اذن المستحلب هو

O/W

ملحوظة:

رغم ان الماء هو السائل الشائع لتحضير محاليل الرش إلا انه يقابله عدة مشاكل وهي:-

- معظم المبيدات المعروضة ضئيلة الذوبان في الماء (المعلق والمستحلب)
- صعوبة تغطية النמות الخضرية في طبقات متجانسة لارتفاع قيمة التوتر السطحي للماء وبالتالي التجمع في صورة قطرات والانزلاق فوق السطح المعامل.



والحل:

يجب اضافة مواد ذات نشاط سطحي لها القدرة على خفض قوة التوتر السطحي للماء وتسمى بالمواد المبلله والناشرة.

تعريفها: -

هي مواد تساعد على ملامسة محلول الرش للسطح المعامل حيث انها تهيب الفرصة لقيام سطح الالتصاق بين سطح الورقة وطبقة سائل الرش بخفض الطاقة السطحية للماء عبر خفض قوة التوتر السطحي.

مراحل إنتشار سائل الرش:

- تبليل السطح المعامل واستقرار مبدئي لقطرات الرش.
- إنتشار كل قطرة لتغطي مساحة أفضل بمساعدة المواد الناشرة التي تخفض من زاوية التماس.
- إمتداد القطرة في شكل غشاء رقيق متجانس Film على كل النوات الخضرية.

ميكانيكية عمل هذه المواد:

إنها مركبات عضوية ذات سلسلة هيدروكربونية طويلة لها نشاط سطحي بحيث تتركز جزيئات هذه المواد في السطح البيني بين الماء والزيت. كما تنغمس المواضع القطبية في الماء والمواضع الغير قطبية في الزيت ونتيجة لذلك يؤدي لخفض التوتر السطحي للماء فتتحول طاقة التوتر السطحي للماء لطاقة إلتصاق مع الطبقة الشمعية وبالتالي إنتشار شامل على السطح المعامل Film.

المواد المساعدة

الجانب الخفي من المبيد

نجاح المادة الفعالة في العمل كمبيد يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة وكفاءة المواد المساعدة والتي تعمل على تحسين خواص محلول الرش وعلى الرغم من أن المواد المساعدة غير نشطة حيويًا (ليس لها تأثير إبادي) إلا أن غيابها يؤدي إلى إنخفاض الكفاءة الإبادية لمستحضر المبيد، لقد ساهمت المواد المساعدة في توفير مبيدات يمكن إستخدامها بصورة عملية في الحقل ومن المتوقع أن يؤدي التقدم في علم المستحضرات واستخدام أنواع جديدة من المواد المساعدة إلى إنتاج مستحضرات تجارية جديدة تمتاز بفعالية أكبر وسمية نسبية منخفضة للثدييات والكائنات الحية غير المستهدفة.

يمكن تعريف المواد المساعدة على أنها أي مادة (خلاف الماء) ليس لها تأثير إبادي تضاف إلى المبيد لزيادة الكفاءة الإبادية للمبيد وتحسين خواص محلول الرش، وعلى ذلك فإن المواد المساعدة تؤثر بقوة على صورة التفاعل بين المبيد (المادة الفعالة) والآفة والمحصول حيث تعمل المواد المساعدة على تعديل خواص محلول الرش بما يسمح بوصول المبيد وثباته على النبات بتركيز لا يسمح بحدوث ضرر للأوراق وبقاء متبقيات المبيد لفترة كافية وتسهيل إختراق المادة الفعالة لجسم الآفة. تحدد المواصفات الطبيعية والكيميائية للمبيد ونوع الآفة المستهدفة نوع المواد المساعدة المستخدمة في تجهيز المبيد فمثلا مبيدات الحشائش يجب أن تخترق سطح

الورقة في حين أن المبيدات الحشرية والفطرية من المفضل أن تصل إلى ابعده من ذلك حيث يجب أن تصل إلى داخل الورقة أو أن تصل إلى العصارة. هذا وتختلف قدرة المادة المساعدة الواحدة وطريقة تأثيرها تبعاً لاختلاف الآفة أو المحصول يضاف إلى ذلك أن طريقة عمل المواد المساعدة وطبيعة التفاعل الحادث بينها وبين المبيد-الآفة-المحصول في أغلب الحالات غير مفهومة تماماً حيث مازالت هذه النقاط تحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة. بصورة عامة فإنه يوجد نوعين من المواد المساعدة.

النوع الأول وهو الذي يقوم المصنع بإضافته إلى المادة الفعالة للمبيد والمذيب عند تجهيز المستحضر التجاري وأغلب مستحضرات المبيدات المستخدمة في مصر من هذا النوع حيث تأتي عبوة المبيد جاهزة للإستخدام في الحقل بعد التخفيف بالماء ولا تحتاج إلى أي إضافات أخرى.

النوع الثاني من المواد المساعدة هو الذي يتم إضافته إلى تنك الرش بصورة منفصلة عند تجهيز وخط المبيد في الحقل ويتم اللجوء إلى هذا النوع من المواد المساعدة في ظروف خاصة منها الخوف من حدوث تدهور للمبيد في حال وجود المواد المساعدة في عبوة المستحضر لفترة طويلة أو استخدام ماء عسر للرش أو عند إستخدام مياه ذات درجات حموضة أو قلوية شاذة أو الحاجة إلى رش المبيد مع توقع سقوط أمطار وما إلى ذلك وهذا النوع غير منتشر في مصر.

يرجع إستخدام المواد المساعدة إلى نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين (قبل مائة عام) حيث شاع في ذلك الوقت إستخدام المولاس والسكر لتحسين خواص محلول رش المبيدات غير العضوية وزيادة كثافته وزيادة قدرة المحلول على الإلتصاق بالأوراق، كما شاع أيضاً استخدام الصابون مع الكيروسين والزيوت المعدنية لخفض إحتراق الأوراق والتأثيرات الضارة التي تحدث للنبات عند الرش ومع تطور علم كيمياء المبيدات وظهور المئات من المواد الفعالة وظهور وتطور آلات رش المبيدات تطور علم مستحضرات المبيدات وظهرت الحاجة إلى إستخدام مواد تساعد في إحداث توزيع متجانس للمبيد على السطح المعامل وتعمل على تحسين قدرة المبيد على إختراق سطح الآفة، حيث ظهر إلى الوجود مصطلح جديد هو الـ Surfactants أو المواد النشطة سطحياً والتي يطلق عليها أحياناً المواد المساعدة.

إلى الآن لا يوجد اتفاق حول طريقة تقسيم المواد المساعدة حيث تقوم بعض المراجع والمدارس العلمية بتقسيم هذه المواد تبعاً للتركيب الكيميائي وهذا التقسيم يعطى للباحثين والمصنعين لمستحضرات المبيدات فكرة عن مدى توافق المادة المساعدة مع المبيد والمكونات الأخرى للمستحضر إلا إنه لا يعطى أي فكرة عن الوظيفة التي تؤديها المادة المساعدة في حين يفضل البعض تقسيم المواد المساعدة على حسب الوظيفة التي تؤديها المادة المساعدة والمشكلة في هذا النوع من التقسيم أن معظم المواد المساعدة لها أكثر من وظيفة أو من الممكن أن تلعب أكثر من دور في تعديل خصائص محلول الرش.

على الرغم من التطور الهائل الذي حدث في علم المستحضرات إلا إنه إلى الآن لا يوجد قواعد نظرية ثابتة تحدد نوع المادة المساعدة المناسبة لكل مادة فعالة حيث إعتد علم المستحضرات ولا يزال يعتمد على التجربة والخطأ في تحديد نوع وكمية المواد المساعدة اللازمة لتجهيز المادة الفعالة ويرجع ذلك في الأساس إلى طبيعة المواد المساعدة نفسها والتي تمتاز بأنها تعمل وتؤثر على أكثر من عامل في نفس الوقت.

وأيضاً جزء من المشكلة يرجع إلى إتساع طيف الصفات الطبيعية والكيميائية للمواد الفعالة المختلفة والإختلافات الكبيرة بين المحاصيل المختلفة وكذلك الآفات مما يعطي عدد لانتهائي من الإحتمالات والتي يصعب معها وضع قواعد ثابتة. تتجه أبحاث مصنعي المبيدات الآن إلى تعظيم الإستفادة من المبيدات التقليدية بإعادة تجهيزها في صورة مستحضرات جديدة تحقق الأهداف الآتية:

- 1-تقليل الجرعة المستخدمة من المادة الفعالة لوحدة المساحة.
- 2-خفض الفاقد في محلول الرش بتحسين خواص محلول الرش.
- 3-تقليل كمية المياه المستخدمة في الرش.
- 4-خفض السمية للقائمين بالتطبيق وتقليل متبقيات المبيد في المحصول.
- 5-تقليل التكلفة الاقتصادية.
- 6-زيادة الكفاءة الإبادية للمبيد.

ربما تكون إعادة النظر في المبيدات التقليدية وتطويرها بما يسمح بزيادة كفاءتها الإبادية وتقليل أثارها الجانبية على الصحة العامة والبيئة أحد الحلول الواعدة خاصة في الدول النامية وذلك عوضاً عن البحث عن مواد فعالة جديدة تعمل كمبيدات.

أنواع المواد المبللة والناشرة **Types of Wetting an Spreading Agents**

مواد ناشرة قديمة:

ومن أمثلتها:

☺ الصابون الصوديومي أو البوتاسيومي

وهي عبارة عن أملاح الصوديوم والبوتاسيوم للأحماض الدهنية الطويلة السلسلة، وهي قابلة للذوبان في الماء، وقد استعمل منذ أمد طويل كمادة مبللة وناشرة مع سلفات النيكوتين ضد حشرات المن، ولكن من أهم عيوبه أنه يترسب في وجود الأيونات المسؤلة عن عسر الماء وهي أيونات الكالسيوم والمغنسيوم غير قابل للذوبان في الماء وليس لها نشاط سطحي.

وايضاً (سائل كبرته لب الخشب – الكيزين – الجيلاتين – السابونين – الزيوت كموا
ناشرة)

☺المواد الناشرة الحديثة:

وقد ازدهرت بعد تقدم صناعة المنظفات الصناعية والمواد النشطة سطحياً المحضرة صناعياً.


والمواد الناشرة الحديثة عموماً يمكن تقسيمها الى ثلاث أقسام: -


- مواد ناشرة انيونية.
- مواد ناشرة كاتيونية.
- مواد ناشرة غير انيونية.

اولا: -المواد الناشرة الانيونية Anionic Spreaders

وهي مركبات عضوية قابلة للذوبان في المحاليل المائية وتحتوي مجموعة متأينة ولما كان النشاط السطحي للجزئ يرجع للانيون الناتج وهو على صورة سلسلة هيدروكربونية تنتهي بمجموعة أنيونية أى مشحونة بشحنة سالبة - لذلك سميت هذه المشتقات بالمواد الناشرة الانيونية.

وأول مجموعة ظهرت بين هذه المشتقات الصناعية كانت كبريتات الالكيل Alkyl Sulphates ورمزها العام:



Chemical Name	Alkyl sulphates (AS)
Chemical Structure	$\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OSO}_3\text{Na}$, where $n=12-18$ and $M =$ generally sodium. Example: 
Synonym and SMILES	Numerous (See appendix 2 in HERA 2002)
Usage	Alkyl Sulphates (AS) are a widely used class of anionic surfactants. They are used in household cleaning products, personal care products, institutional cleaners and industrial cleaning processes, as industrial process aids in emulsion polymerisation and as additives during plastics and paint production. Uses in household cleaning products include laundry detergents, hand dishwashing liquids, and various hard surface cleaners.

وهي على صورة املاح صوديوم مما يضمن ذوبانها في الماء ، كما ان المحافظة على خاصية قابليتها للذوبان في الماء البارد يقتضى ألا تزيد عدد ذرات الكربون في السلسلة الهيدروكربونية (R) عن اثني عشرة كربون كما هو الحال في سلفات أو كبريتات الصوديوم ، والمجموعة الثانية من المواد الناشرة الانيونية هي مشتقات لحمض السلفونيك حيث تتصل ذرة الكبريت بذرة الكربون مباشرة حيث ان R هي سلسلة هيدروكربونية اليفاتية.

وقد وجد بصفة ان اطالة السلسلة الهيدروكربونية وهي الجزء الغير قطبي في الجزئ تنتج مركبات ذات نشاط سطحي ولكنها تحتاج درجة عالية ليتم ذوبانها في الماء حتى تستطيع ان تقوم بنشاطها السطحي. وهذا العيب يمكن التغلب عليه بادخال مجموعة غير مشبعة او بتفريغ السلسلة كما هو الحال في حامض الاولييك واسترات حامض السكسينيك على التوالي.

وكذلك أمكن التغلب على هذه العقبة بالنسبة لهذا النوع من المشتقات بأدخال مجموعات أروماتية متصلة بمجاميع سلفونية كما هو الحال في المادة الناشرة دوديسيل بنزين سلفونات الصوديوم.

ثانيا: -المواد الناشرة الكاتيونية Cationic Spreaders

فى هذه الحالة يكون الجزء المسئول عن النشاط السطحى عبارة عن سلسلة هيدروكربونية فى طرفها مجموعة قطبية متأينة بحيث تكون السلسلة الهيدروكربونية مشحونة بشحنة موجبة أى على صورة كاتيون ولذلك سميت بالمشتقات الكاتيونية مثال عليها أملاح الامونيوم الرباعية حيث ان لها نشاط سطحى ملحوظ وبجانبه تأثير مبيد للكثير من الكائنات الحية الدقيقة وفى مقدمتها البكتريا والفطريات. ولكن يعيب هذه المواد انها تترسب بواسطة اى مشتقات ايونية.

ثالثا: -المواد الناشرة غير الايونية Non Ionic Spreaders

وفى هذه المركبات تختفى المجموعة الطرفية القطبية المتأينة فالاحماض الدهنية بتحويلها الى الاسترات تختفى منها مجاميع الكربوكسيل القطبية كما تختفى من الكحولات مجاميع الهيدروكسيل القطبية ، وبذلك يتاح لهذه المشتقات أن تكون ثابتة ومقاومة لتأثير عسرالماء ، كما أنها لا تصبح لها القدرة على الاشتراك فى تفاعلات جانبية مما قد يؤثر على المكونات الفعالة.

1- المواد اللاصقة: -Stickers

بعد أن يتحقق ابتلال السطح المعامل بسائل الرش ثم يتم انتشار السائل بصورة منتظمة متجانسة ليغضى كل السطح المعامل يلزم خاصة فى حالة المعاملة الوقائية استمرار الاثر الابادى الباقي للمبيد أطول فترة ممكنة فى مواجهة العوامل الجوية التى تعمل على إزالة متخلفات الرش، ولتحقيق ثبات متبقيات المبيدات أى خاصية ال(Tenacity) يلزم وجود مواد لاصقة تزيد من قدرة هذه المتبقيات على البقاء فوق النموات الخضرية المعاملة.

مثال على المواد اللاصقة زيت بذرة القطن حيث يصلح كمادة لاصقة أفضل من الزيوت البترولية المنقاة (Refined Petroleum) وهذه الخاصية قد تكون راجعة للخواص نصف الجافة لزيت بذرة القطن والتى تؤدى ليس فقط الى الوقاية من الابتلال بالماء بل تقوم أيضا بدورها كمادة لاصقة، كما يوجد أيضا عجينة الدقيق والاصماغ والديكسترين ودقيق فول الصويا.

2- المواد المفرقة أو الحافظة للغرويات: -Dispersing agents or Colloid Protectants

وفى حالة استخدام المعلقات المائية فاننا نرغب فى المحافظة على استمرار انتشار حبيبات المعلق طوال فترة تجهيز واستخدام هذه المعلقات، ولا يفيد فى ذلك مجرد التقليب بل يجب أن نضيف مواد مفرقة أو حافظة للغرويات الذى يستخدم فى المساحيق القابلة للبلل فى سائل الرش المائى.

وأهم المشتقات الصناعية لهذا الغرض بدأت فى الظهور فى المانيا عام 1945م حيث أستعمل مادة ميثيل سليولوز ومشتقاتها بنجاح كمواد حافظة للغرويات.

وقدرة هذه المواد فى تأخيرها أو منعها لترسيب حبيبات معلق الرش يعزى لسببين اساسين أولهما أن هذه المشتقات تعمل على زيادة لزوجة سائل الرش وكما هو مبين فان لزوجة السائل تتناسب عكسيا مع سرعة سقوط الحبيبات المعلقة فيه ولذلك فزيادة اللزوجة يعنى خفض سرعة تجمع الحبيبات المعلقة ، والسبب الثانى فى تفسير قدرة هذه المشتقات على تثبيت المعلق هو أن هذه المشتقات تمتص سطحيا

فوق حبيبات المعلق بحيث تغلف هذه الحبيبات المعلقة بطبقة من هذه الجزيئات التي لها نفس كثافة السائل المحيط وهذا يعمل بالتالي على تثبيت انتشار هذه الحبيبات المعلقة.

3- عوامل الاستحلاب: Emulsifying agents

او المستحلبات Emulsifiers هي المواد المسؤولة عن تثبيت المستحلبات لضمان الانتشار المتجانس للمبيد المذاب في مذيبي عضوي في البيئة المائية عند تجهيز سائل الرش وأثناء استخدامه ، ومركبات المبيدات القابلة للاستحلاب Emulsifiable Concentrates ويرمز لها بالرمز EC وهي الصورة الحديثة الشائعة الاستعمال الان وتتكون هذه المركبات بإذابة المواد الفعالة مع المواد الإضافية في مذيبي عضوي غالبا ما يكون من الزيوت البترولية ومشتقاتها ، وهذه المحاليل المركزة تكون قابلة للاستحلاب عند تخفيفها بالماء وقد شاع استعمال هذه المنتجات بعد اكتشاف المواد الناشرة غير الأيونية والقابلة للذوبان في المذيب العضوي والتي تتميز بنشاطها السطحي وقدرتها على استحلاب المخلوط بنجاح عند تخفيفه بالماء قبل الرش ، ومن مميزات هذه المركبات القابلة للاستحلاب سهولة تداولها نسبيا كما أن ارتفاع نسبة ما تحتويه من صورة الزيت المعدني أو المذيب العضوي يهيئ الفرصة لآمكان تحقيق تغطية أشمل وأفضل للسطوح الشمعية للنموات الخضرية في شكل طبقات متصلة من المبيد الذائب في المذيب العضوي المنتشر أيضا في غشاء رقيق يغطي سطوح النموات الخضرة المعاملة.

التدخين Fumigation

هو معالجة المادة مما لحقها من إصابة بالآفات باستخدام تركيز مميت من مادة كيميائية مبيدة واحدة أو أكثر من مواد التدخين، التي يمكن أن تتحول تحت تأثير درجة حرارة وضغط معينين، إلى الحالة الغازية، وتختلط بجزيئات الهواء وتنتشر في مكان محكم الإغلاق وفي الفراغات البينية لحبيبات المادة المعالجة وفي أدق الشقوق داخل الحبوب المصابة.

مواد التدخين وأنواعها:



يمكن تركيب كثير من المواد الكيميائية الطيارة في درجات الحرارة العادية وتكون سامة لعدة آفات مختلفة، إلا أنه من الصعب إلحاقها مع مواد التدخين وذلك بسبب اكتسابها صفات غير مستحبة، مثل عدم ثباتها كيميائياً، أو لفعالها المخرش أو المؤدي إلى تآكل المعادن والمطاط والبلاستيك، أو لأنها تترك أثراً سامة في المواد المعالجة وتكسبها صفات غير مقبولة، مثل اللون

والرائحة والطعم وغيرها. كما قد يكون الكثير منها مميتاً للنباتات والشتول والبذور، وما يتصل بالمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار فيمكن استعمالها بعد إضافة بعض المواد المختارة للتخفيف من سميتها أو التخلص منها، وتستخدم في التدخين مواد كثيرة منها:

غاز سيانيد الهيدروجين HCN، غاز برومور الميثيل CH_3Br ، إيثيلين ديكوريد $C_2H_4C_{12}$ ، نترا كلوريد الكربون CC_{14} ، الكلوروبيكارين، ثاني كبريت الكربون CS_2 وبارادي كلوروبنزين $C_6H_4C_{12}$ ، ديكلوروبروبين $C_3H_4C_{12}$ وديكلوروبوبان $C_3H_6C_{12}$.

ولا يزال البحث عن مادة التدخين المثالية مستمراً، وقد تكون غير موجودة، وتبقى الجهود مركزة اليوم على اختيار المادة الأصلح في كل معاملة، بحسب اعتبارات كثيرة، مثل الإمكانيات والتجهيزات المتوافرة، وطبيعة المادة المراد معالجتها، والشروط الجوية السائدة، والمدة المتاحة لإجراء عملية التدخين، ورطوبة المادة وغيرها.

يجب على القائمين بعملية التدخين أن يكونوا على دراية كافية بمواد التدخين المتوافرة ومدى صلاحيتها لتدخين مادة محددة من دون المساس بخواصها المختلفة، وفي حال الاضطرار لمعالجة مادة بمواد للتدخين غير معروفة تماماً فلا بد من إجراء تجربة مصغرة عليها لبيان مدى إمكانية فاعليتها.

العوامل المؤثرة في فاعلية التدخين:

للحصول على النتيجة المطلوبة من عملية التدخين لا بد من مراعاة الكثير من النواحي الفنية وأهمها:

أ - **يعتمد التدخين على تحول المادة المستخدمة إلى الحالة الغازية** وهناك كثير من مواد التدخين السائلة التي تبدأ بالتبخر السريع عند وضعها تحت ظروف حرارة وضغط معينين مما يؤدي إلى فقدان جزء كبير من حرارتها الكامنة اللازمة للتبخير وربما إلى تجمدها في أنابيب التوصيل وإلى توقف عملية التبخير، لذلك لا بد من وضع أنابيب التوصيل في محم مائي لتعويض ما تفقده المادة من حرارتها وكي تستمر عملية التبخر للوصول إلى التركيز القاتل بأقصر مدة ممكنة.

ب - **تناسب سرعة انتشار الغاز عامة عكساً مع كتلته الجزيئية** وكذلك فإن اختراقه لكتلة المادة والوصول إلى أدق أعماق الشقوق فيها وإلى داخل الحبوب تعد أمراً مهماً جداً وسبباً أساسياً لاستعمال التدخين كبديل لتقنيات المكافحة الأخرى التي لا يمكنها أن تؤدي دور عملية التدخين المذكور.

ج - **تحريك الهواء:** تتجمع مادة التدخين عند إطلاقها في قاع مكان المعالجة ويصير توزع الغاز غير متجانس في المادة المراد معالجتها، لذلك لا بد من الاعتماد على نظام خاص للتهوية على نحو يسهم في الحفاظ على استمرار تجانس الغاز، وذلك بإنشاء نظام تهوية مغلق يعتمد على سحب الغاز من أسفل مكان المعالجة بعد إطلاقه من الأعلى على نحو مستمر، إلى جانب استخدام مراوح مختلفة موزعة في أماكن مناسبة.

د - **الإشتراب Sorption**: تُشترَب في أثناء مدة التدخين كميات متباينة من الغاز بأجزاء المادة المعالجة و يكون الإشتراب إما بادمصاص Adsorption جزيئات الغاز على سطوح المادة أو بامتصاص هذه الجزيئات إلى داخل المادة المعالجة وفي كلتا الحالتين فإن الكمية المشتربة من الغاز تفقد فاعلية تأثيرها في الآفة عندما ينحصر أمرها الأساسي في الجزيئات الحرة، لذلك يجب التحكم بالعوامل التي تخفف من حجم هذه الظاهرة كرفع درجة الحرارة، أو تخفيف رطوبة المادة، أو تقليل حجم حمولة المكان أو تعويض الكمية المشتربة بإطلاق كمية بديلة داخل مكان التدخين. وبعد فتح مكان المعالجة تنطلق في بادئ الأمر الغازات الحرة وتبقى الغازات المشتربة مدة أطول في المادة قبل انطلاقها.

هـ - **ذوبان الغاز في السوائل**: يعد ذوبان الغاز من أهم العوامل التي تؤخذ بالاعتبار عند اختيار مادة التدخين المناسبة، وذلك لأن قابلية الغاز للذوبان مثل غاز سيانيد الهيدروجين، تؤدي إلى خفض حيوية المواد مثل الشتول والشجيرات المعاملة، كما تؤثر في حيوية البذور وفي الكثير من الخواص الفيزيائية والكيميائية والغذائية للمواد كما ترتفع نسبة الآثار السامة المتبقية فيها. كما أن بعض مواد التدخين مثل بروم الميثيل وغيره تذوب في الزيوت، ومن المفضل عدم معاملة المواد الغنية بالزيوت بمثل هذه المواد.

و - **التركيز ومدة المعاملة**: ترتبط سمية مادة التدخين للآفة بعاملين:

- التركيز الفعلي (أو الحر) لمادة التدخين ويختلف هذا التركيز باختلاف حساسية الأنواع وأطوارها.

ي - **مدة التعرض للغاز**.

ويعبر عن سمية مادة ما لمدخن ما بناتج جداء التركيز الحر للغاز \times الزمن أو مدة التعرض للغاز \times ز وتكون وحدة القياس غ/سا/م³.

مجالات استخدام التدخين

استخدم التدخين قديماً في معالجة التربة ضد ما تحتوي عليه من أحياء ضارة بالمزروعات كالفطريات والحشرات والديدان وفي مكافحة بذور الأعشاب الضارة في التربة ولمكافحة الحشرات التي تصيب الأشجار المثمرة بالتدخين تحت الخيام.

ويستخدم اليوم التدخين في الأمكنة المختلفة المخصصة للنقل مثل السفن والناقلات والشاحنات، وكذلك الأماكن المخصصة للتخزين كالمستودعات والصوامع، كما يستخدم في معالجة الحشرات والحلم في المواد المخزونة المختلفة (الحبوب ومشتقاتها والتمور والفواكه المجففة والخضار الطازجة والشتول والدرنات والأبصال والسوق الأرضية وأنواع الأنسجة جميعاً).

وتجري عمليات التدخين في أماكن التخزين وفي الموانئ ومراكز الحجر الزراعي إما تحت الضغط العادي وإما تحت التفريغ.

الأخطار

إن مواد التدخين السامة للحشرات وغيرها، سامة للإنسان أيضاً، والأبخرة المستخدمة في مكافحة حشرات المخازن أو آفات التربة خطيرة على الإنسان، ويجب أن تتم عملية التدخين بإشراف أشخاص مختصين في عملية التدخين وخواص

الأبخرة وسميتها ومعالجة التسمم بها إذ لا بد من الإطلاع على توصيات الشركة الصانعة واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة في أثناء العملية كما أن لكثير من مواد التدخين صفة التخدير باستنشاقها للمرة الأولى، إذ تؤدي إلى شل الأعصاب الحسية وإضعاف حاسة الشم عند الإنسان وعدم الشعور بها.

ولابد من استعمال أقنعة وألبسة خاصة لحماية جميع أنحاء الجسم إذ إن غازات التدخين تدخل عن طريق التنفس والجلد والعينين، كما يجب عدم التعرض لتراكيز عالية من الغازات، لمدة طويلة ومحاولة إيجاد الأساليب التي تمكننا من إجراء العملية بأقل مدة ممكنة لتعرض القائم بالعملية، كما ينصح بقيام فريق متخصص بالتدخين وعدم قيام شخص وحده بالمعالجة.

ومن الضروري الحذر من الأثر السام المتبقي للمادة الذي يتراكم بسبب سوء الاستخدام لمادة التدخين التي تصير سامة للمنتج والمستهلك معاً. كما يجب تجنب أخطار حريق بعض المواد مثل فوسفيد الألمنيوم في الأجواء الماطرة.

تجهيز وتطبيق المبيدات (آلات الرش والتعفير)

مقدمة:

المبيدات هي تلك المواد الكيميائية التي تستخدم في مكافحة الآفات أو الحد من أضرارها. ولكننا نعرف أيضاً أن الآفات تشتمل على اختلاف أنواعها وأجناسها وأصنافها. ومن البديهي أن ما يصلح من مبيدات في مكافحة آفة حشرية لا يصلح غالباً في مكافحة آفة فطرية، ولهذا تتعدد المبيدات بتعدد أنواع الآفات.

وحتى كل نوع من أنواع الآفات، كالحشرات مثلاً، فلكل جنس منها خصائص تناسبها أنواع محددة من المبيدات، ولا تناسبها أنواع أخرى تصيب الحبوب تناسبها مبيدات، وهذا سبب آخر من أسباب تعدد المبيدات وتعدد مستحضراتها.

ومن الطبيعي أنه عندما يشرع في مكافحة الآفات، فإننا ندرك أنه لن يقضي تماماً عليها وأن نستأصل شأفتها، وغاية ما نتمناه هو تقليل الأضرار التي تسببها لنا ولمزروعاتنا، ولهذا فاستعمالها للمبيدات قد يكون لقتل الآفة في منطقة محددة أو لإبعادها وتشتيتها، أو لتأخير نموها وإطالة دورة حياتها، أو لتقليل الضرر الناشئ عنها أو لغير ذلك من الأسباب. وهذا سبب آخر أيضاً من أسباب تعدد المبيدات وتعدد مستحضراتها.

وأهم من ذلك كله أن العوائل التي تعيش عليها الآفات تتباين بشكل كبير فقد يتم مكافحتها على أوراق النباتات، أو داخل أوعيته الخشبية، أو أنسجة الورقة النباتية بين طبقتيها، أو في التربة المحيطة بمنطقة الجذور، أو على الثمار عند إعدادها ونقلها وعرضها للاستهلاك، أو داخل الأخشاب، أو على الحبوب داخل الصوامع، أو على سطح الماء أو داخل بحيرة لنباتات تنمو من قاعها، أو داخل بيت محمي، أو في أجواء المدن للحشرات الطائرة، أو داخل المنازل في المطابخ ودورات المياه، أو على جسم الإنسان، أو على جسم الحيوان، أو في مخازن علف الحيوان، أو أماكن إيوائه، أو في غير ذلك من المواقع وكل موقع من هذه المواقع، أو كل عائل من هذه

العوائل، يستلزم توافر مواصفات محددة في المبيد المطلوب وهذا بدوره سبب آخر من أسباب تعدد المبيدات وتعدد مستحضراتها.

ونلجأ أحياناً إلى تطبيق المبيدات على أماكن تكاثر أو توالد الآفة مثل مكافحة الجراد في أماكن تكاثرها قبل أن يتهياً للطيران في أسراب، ومثل مكافحة النمل الأبيض في مستعمراته داخل التربة، ومثل مكافحة يرقات الذباب في أماكن توالدها في القمامة، ومثل مكافحة البعوض في المسطحات المائية التي يتكاثر فيها. ولهذا فتعدد هذه المواقع وتعدد هذه البيئات يجعل من تعدد أنواع المبيدات وتعدد مستحضراتها أمراً ضرورياً ولازماً.

لهذا نستطيع أن نقول إن تعدد أنواع الآفات وتعدد عوائلها وتعدد الأوساط والبيئات التي تنتشر فيها أو عليها، يلزمنا أن نعدد أنواع المبيدات وأن نعدد مستحضراتها، ونعدد كذلك وسائل تطبيقها. فهناك مبيدات يناسبها الرش، وأخرى يناسبها التعفير، وثالثة يناسبها النثر أو الحقن، أو غير ذلك من صور تطبيق المبيدات.

ويتوفر في الوقت الراهن الكثير من وسائل وأدوات تطبيق المبيدات لمكافحة الآفات بأنواعها المختلفة. وللحصول على مكافحة جيدة للآفة يلزم توزيع المبيد توزيعاً متجانساً على المساحة أو في الحيز المراد توفير المبيد عليها، ولكي تتم عملية التطبيق بنجاح يجب أن يحسن اختيار الوسيلة أو الآلة التي يطبق بها المبيد، إذ يلزم أن تكون مناسبة لهذه العملية. ويعتمد اختيار الأداة المناسبة لتطبيق المبيد على ظروف التطبيق نفسها، وعلى شكل مستحضر المبيد، وعلى المساحة أو الحيز المراد التطبيق عليه، وكذلك على الظروف العامة التي قد تكون سائدة وتواجه المنفذ لعملية التطبيق. فأحياناً يفضل استعمال الآت ذات قوة كبيرة لأداء العملية في ظروف معينة، وقد تتغير هذه الظروف ليكون من الأفضل والمناسب لها استعمال آلات تطبيق صغيرة يدوية ولهذا يتوفر العديد من الآت وأجهزة تطبيق المبيدات. فمنها الرشاشات بأنواعها العفارات والمضيبات وغيرها.

والرشاشات هي أكثر أدوات تطبيق المبيدات استخداماً في المجال الزراعي بسبب سهولة تشغيلها، والدقة والإحكام التي تتصف بها في تطبيق المبيدات والوظيفة الرئيسية للرشاشة هو تجزئ سائل الرش إلى قطرات دقيقة، يتم نثرها أو توزيعها على السطح المعامل أو الحيز الذي تطلق فيه، وتعمل في الوقت نفسه على ضبط كمية السائل المنطلق منها لتعطي كمية محددة منه على المساحة المرشوشة، وحتى لا يترتب عن الإفراط فيها أضرار بيئية أو أضرار على النباتات المرشوشة.

رشاشات و عفارات يدوية التشغيل

تستخدم الرشاشات والعفارات ذات التشغيل اليدوي في تطبيق المبيدات في المساحات الصغيرة وفي حدائق المنازل وداخل البيوت، وكلها أدوات بسيطة سهلة التشغيل ولا تحتاج لمهارة خاصة في تشغيلها.

وأهم هذه الآلات هي:

1. الرشاشة اليدوية البسيطة أو المرذاذ اليدوي Hand Atomizer

هي أبسط أنواع الرشاشات عموماً وتعرف غالباً باسم الرشاشة المنزلة لشيوع استخدامها في المنازل والحدايق المنزلية.

يتكون المرذاذ اليدوي من اسطوانة صغيرة، يتحرك بداخلها مكبس يتم تشغيله يدوياً عن طريق ذراع يتصل بمقبض يدوي مناسب، هذه الأسطوانة مركبة على خزان صغير لسائل المبيد مصنوع من النحاس أو الحديد المجلفن أو حتى من البلاستيك، تتغمر داخل هذا الخزان أنبوبة رفيعة ينتهي طرفها السفلي قرب قاع الخزان ويلتقي طرفها العلوي مع فتحة دقيقة في مقدمة اسطوانة الرشاشة.



ويتم تشغيل المرذاذ اليدوي بدفع المكبس للأمام والخلف في حركات متلاحقة فيندفع الهواء المضغوط بالمكبس من خلال الفتحة الأمامية للأسطوانة، ماراً فوق فتحة الأنبوبة الرفيعة المغموسة في السائل داخل الخزان، مما يعمل على سحب السائل داخل الأنبوبة حتى يصل إلى فوهتها، لتعمل حركات المكبس المتلاحقة على ذره مع الهواء المندفع منها، الأمر الذي يحقق وجوداً مستمراً لسائل الرش داخل الأنبوبة الرفيعة، كما تعمل حركات المكبس المتلاحقة كذلك على رج السائل داخل الخزان.

وقد شاع حديثاً استخدام رشاشة منزلية صغيرة تعرف باسم رشاشة الزناد Trigger Sprayer أو رشاشة المحقن، لأنها مزودة بمحقن صغير، يعمل عند تشغيله على سحب السائل من الخزان خلال أنبوبة ضيقة، وذرة من خلال فوهة.

الرشاشة الظهرية ذات المرذاذ المستمر Continuous Spray Atomizer

التركيب:

1- الخزان: وهو مستودع من النحاس أو الصاج المبطن كلوى الشكل بحيث لا يتأثر بالفعل الحامضى لمحاليل الرش .

2- الظلمبة: وهي من النوع الكابس وتوجد بالخزان وسائل الرش ويخرج من المضخة الى

3- غرفة الهواء: التي تعمل على استمرار خروج المحلول بصورة منتظمة.

4- لاكور: مركب عليه خرطوم الرش الذي يتصل بماسورة من النحاس بأخرها بشبوري الرش.

طريقة تشغيل الرشاشة: تملأ أولاً الرشاشة بالمبيد السائل عن طريق الفتحة العلوية للخزان والمركب عليها مصفاة Strainer لتنقية المحلول من أية شوائب ثم تقفل فتحة الملاء هذه بإحكام ثم يقوم العامل المختص بحملها وتثبيتها على ظهره بواسطة أحزمة وسيور جلدية ويدير الظلمبة بيد وباليد الأخرى يوجه الشبوري الى الاسطح المراد معاملةها.



المميزات والعيوب: -

من مميزات هذه الرشاشة انها تعطي ضغطا مستمرا كما انها خفيفة الوزن. الا ان اهم عيوبها هو انها تؤدي الى اجهاد العامل مما يؤدي الى عدم انتظام الرش على مدى ساعات العمل بها كذلك نتيجة لحركة الطلمبة المستمرة يفقد جزء لا بأس به من المبيد علاوة على تلوث ملابس العامل.

3-رشاشة الهواء ذات الطلمبة المتصلة:

التركيب:

1-الخزان: وهو اسطوانى الشكل ومصنوع من النحاس الاصفر أو الصاج المبطن وله فتحه ملء يمكن قفلها باحكام واعلا هذا الخزان يوجد مانومتر لقياس ضغط الهواء.

2-طلمبة الهواء: وتوجد بداخل الخزان فى وضع رأسى يتحرك داخلها مكبس له مقبض من الخشب ويوجد صمام أسفل هذه الكلمبة ويسمح بضغط الهواء داخل الخزان دون أن يتسرب المحلول داخل المضخة.

طريقة التشغيل: يملأ الخزان الى ثلاثة ارباعه بالمحلول ثم تستعمل الطلمبة المتصلة لتوليد ضغط فوق سطح المحلول حوالي 6-10 كجم /سم² ثم

يحملها العامل المختص على ظهره ويبدأ فى رش النباتات حتى إذا كا ضعف تصرف الرشاشة اى إذا ما قل الضغط داخل المستودع اضطر العامل الى استعمال الطلمبة مره ثانية وهكذا.

المميزات والعيوب:

ومن مميزات الرشاشة أن المجهود الذي يبذله العامل فى تشغيلها أقل من حالة الرشاشة السابقة.

عيوبها فهي انها لا تعطي ضغطا منتظما حيث ان سائل الرش يخرج كل دقيقة تحت ضغط مغاير.

4-رشاشة ضغط الهواء ذات الطلمبة المنفصلة Air Compression Sprayer

With Detached Pump

التركيب:

1-الخزان: وهو اسطوانى مصنوع من النحاس الاصفر ويسع حوالي (12-15) لتر سائل رش وسمك جدرانه حوالي 15.5سم ليتحمل ضغطا قد يصل الى 20كجم /سم².

2-الطلمبة: وهي مركبة بجانب الخزان وعلى طول امتداده تقريبا وتفصل بسهولة ويتحرك بداخلها مكبس يمكن تشغيله بواسطة رافعة لتسهيل ضغط الهواء الى داخل المستودع



(الخران) ويتصل بها من أسفل خرطوم السحب الذي يوجد بنهاية مصفاة Strainer لتنقية سائل الرش من الشوائب العالقة.

3-الصمامات: Valves

👉- **صمام السحب:** يوجد أسفل الطلمبة الماصة الكابسة ويفتح هذا الصمام عندما يرتفع المكبس الى اعلا (شوط السحب) ويغلق عندما يدفع المكبس الى أسفل (شوط الضغط).

👉- **صمام الطرد:** ويوجد أسفل الخزان ويسمح بدخول الهواء او لا ثم سائل الرش ثانيا الى داخل الخزان.

👉- **الصمام العائم: The Floating Valves** ويوجد بالقرب من قاع المستودع داخل شبكة مثقبة من السلك لحجزه فى مجال معين ووظيفته حجز الهواء المضغوط حتى لا يتسرب خارج الخزان وهو عبارة كرة مجوفة خفيفة من البلاستيك -فطالما كان هناك سائل ظلت هذه الكرة عائمة او طافية ويسمح لسائل الرش بالخروج عبر ذراع الرش الى البشورى او حامل البشابير وعندما ينصب سائل الرش يرسو الصمام على مقعده ليمنع الهواء المضغوط من التسرب.

👉- **صمام الخروج:** مركب على بداية ذراع الرش ويتحكم المبيد السائل من عدمه. 🌿- **صمام الامن: The safety valves** ويوجد اعلا الخزان حيث يصرف الهواء الزائد إذا ما وصل الضغط داخل الرشاشة الى أكثر من 13 كجم /سم² وبالتالي يجنبها خطر الانفجار.

4-مقياس للضغط: Manometer لمعرفة الضغط داخل المستودع (الخران) وبه علامتين احدهما زرقاء تشير الى ضغط 4كجم/سم² والاخرى حمراء على ضغط 12كجم/سم².

ميكانيكية التشغيل:

تثبت الرشاشة مع التأكد من قبل صمام الخروج ثم يضغط الهواء داخل الخزان بواسطة الطلمبة اليدوية وذلك برفع خرطوم السحب فى الهواء ويستمر الضغط حتى يصل مؤشر المانوميتر الى ضغط 4كجم/سم² (العلامة الزرقاء) وعندما يوضع خرطوم السحب داخل الوعاء المحتوى على سائل الرش ويستمر الضغط حتى يصل الى 12كجم/سم² (العلامة الحمراء) وعندما يوقف الضغط تنزع المضخة بعيدا عن الخزان وتحمل الرشاشة على ظهر العامل المختص ويفتح صمام الخروج وتبدأ عملية الرش.

المزايا والعيوب:

هذه الرشاشة من أكثر الرشاشات اليدوية استعمالا فى مصر وتصنع محليا. وتمتاز بانها أخف وزنا من رشاشة الضغط الهوائى ذات الطلمبة المتصلة نتيجة فصل الطلمبة الجانبية بعيدا عن الخزان عندا بدء عملية الرش كما انها تعطى ضغطا منتظما الى حد ما ما بين 4-12كجم/سم² اما ما يعيب هذه الرشاشة هو احتياج صماماتها الى صيانة مستمرة لسرعه تلفها.

الرشاشة الآلية Power Sprayer

وهي تعمل اما على ضغط متوسط وبعضها يعمل على ضغط عالى كذلك تستمد قوتها اما من عمود الادارة الخلفى للجرار او من محرك احتراق داخلى منفصل خاص بها واهم انواع الرشاشات ما يلي: -

الرشاشة الهيدروليكية او موتور الرش

وفيهما يخرج المبيد السائل من الخزان الى البشابير بفعل القوة المباشرة لطللمبة ترددية تتعامل مباشرة مع المحلول.

التركيب: يتركب موتور الرش من الاجزاء الاتية: -

1-الخزان: سعته 600 لتر من السائل وهو مصنوع من مواد تقاوم الفعل الحامضى لمحاليل الرش وعادة ما تكون جوانب الخزان مستديرة حتى يسهل تصفيته وبأعلاه فتحة كبيرة نسبيا مركب عليها مصفاة وبأسفله طبله لتصفية المحلول عند الضرورة.

2-الطللمبة: من النوع الايجابى ووظيفتها سحب المحلول من الخزان ودفعه فى خراطيم الرش.

3-غرفة الهواء: لتخفيف التذبذب فى الضغط والتصرف للطللمبة الترددية وبذلك يخرج سائل الرش مستمرة غير متقطعه.

4-المحرك: وهو محرك احتراق داخلى منفصل وظيفته تشغيل الطلمبة وايضا القلابات داخل الخزان عن طريق مجموعه من الجرافات المختلفة الاقطار وبالاستعانة بسيور جلدية بحيث تعمل الطلمبة بأقصى سرعتها وطاقتها وتدور القلابات بسرعه مناسبة -ويمكن الاستغناء عن المحرك باستعمال عمود الادارة الخلفى للجرار.

5-صمام رجوع: وظيفته تحويل سير المحلول الى الخزان مرة ثانية وذلك عند انسداد البشابير فجأة مع استمرار عمل الطلمبة الترددية وذلك بطريقة ميكانيكية خاصة.

6-خراطيم الرش: وهي من الكاوتشوك القوى وطولها حوالي 80 م وفى نهاية حوامل البشابير او مسدسات الرش.

7-حامل البشابير: وهو على شكل حرف t اى انه عبارة عن حامل افقى من النحاس او الالمونيوم عرضة مترين ومثبت عليه 6 بشابير البعد بين كل بشبورى والاخر حوالي 40 سم ويقام على هذا الحامل ماسورة اخرى عمودية طولها متر وفى منتصفه تقريبا مقبس من الخشب.

8-مسدس الرش: وهو عبارة عن ذراع من المعدن ومزود بمقبض من الخشب وبصمام للتحكم فى خروج سائل الرش.

لقد أمكن تصنيع موتور الرش محليا فى جمهورية مصر العربية عام 1968م.

المزايا والعيوب:

من مميزاته ان معدل ادائه عالى فبواستطة يمكن رش مساحة قدرها عشرون فدان ان لم يزيد فى اليوم -الا انه من اهم عيوب استخدامه هو كثرة عدد العمال اللازمين لتشغيله -كذلك حدوث بعض التلفيات للنباتات اثناء عملية الرش.

العلاقة بين بعد البشورى عن السطح المراد رشة ونوع التغطية:

1-التغطية المزوجة الكاملة:

وهي أحسن انواع التغطية وتحدث هذه الحالة إذا كان البعد بين البشورى والآخر يساوى البعد بين البشورى والسطح المراد رشة وفيه يكون الرش منتظم حيث يتم التغطية بين كل من البشورين المتجاورين.

2-التغطية الفردية الكاملة:

وتحدث هذه الحالة إذا كان البعد بين البشورى والآخر ضعف البعد بين البشورى والسطح المراد رشه ومنه يتم التغطية بين كل بشورى على حدة اى لا يحدث تغطية مزدوجه.

3-التغطية الغير كاملة:

وتحدث هذه الحالة إذا كان البعد بين البشورى والآخر أكبر من ضعف المسافة بين البشورى والسطح المعامل وفيه يتم التغطية لجزء من المساحة فقط وعدم رش المساحة الباقية.

الرشاشة الآلية الظهرية ذات الموتور (رشاشة الحامل الهوائى الظهرية)

تستعمل حديثا فى جميع الدول المتقدمة رشاشة آلية ذات موتور يقوم بعملية التعفير والرش فى آن واحد وكذلك النثر للمبيدات المحببة وفى بعض الحالات التدخين، وقد حاولت وزارة الزراعة بالاشتراك مع الهيئة الزراعية على استيراد هذه الرشاشات وجارى استيراد وحدات اكثر ومن المنتظر انتشارها فى مصر ويوجد منها عدة انواع مثل: Urgent , Dorman , Holder ,Solo

ويتراوح قدرة هذه الموتورات بالحصان ما بين 2-4 حصان وسعتهم بين 8-12 لتر ويتراوح وزن المجموعة ما بين 10 -12 كجم وهي فارغة ويمكن توضيح الاجزاء التى تتكون منها هذه الرشاشات عموما اساسا من:

1-خزان المبيد: وهو مستطيل الشكل تقريبا يحمل فوق الموتور ويحتوي على مصفاة فى فتحته العليا ويسع فى الغالب ما بين 8-18 لتر ويسع حوالي 5 كجم مسحوق تعفير والخزان مصنوع من البلاستيك.

2-الموتور: وعادة تتراوح قوته ما بين 2-4 حصان لادارة ظلمبة مركزية لدفع كمية كبيرة من الهواء.

3-خزان لوقود الموتور: وهو من البلاستيك ويسع حوالي 2 لتر من البنزين الملخوط بزيت بنسبة 5%.

4-بادئ الحركة: عبارة عن مانيفلا ذات سوسته تسحب لادارة الموتور عن طريق خيط طويل يشده العامل من جانبة.

5-ذراع البشورى: يتصل بهذا الذراع أنبوبة تصل السائل الموجود فى الخزان او المسحوق بتيار الهواء من الظلمبة المركزية.

6-مجموعه البشابير: ذات فتحات مختلفة حسب الغرض المستعملة من اجله.

مزايا وعيوب هذه الرشاشة:

1-السرعه فى العمل حيث يمكن رش مساحة كبيرة فى خلال عدة ساعات قليلة.

2-الكفاءة العالية فى تفتيت الحبيبات وبالتالي الانتظام فى التوزيع وبالتالي تغطية المساحة المراد رشها بانتظام كما تساعد على تغطية السطوح السفلية للنباتات خاصة إذا استعمل كمولد ضباب. ولقد وجد أنه يمكن الحصول على قطرات من الحبيبات يصل قطرها لاقبل من 50 ميكرون بينما فى آلات الرش العادية يصل قطر الحبيبات الى اقطار أكبر من ذلك كثيرا علاوة على عدم انتظام هذه القطرات فى الحجم. عيوبه:

- 1-يتطلب عناية خاصة فى استعماله.
- 2-سهل الكسر بسرعه إذا اسئ استعماله.
- 3-لا يمكن رش القطن بكفاءة الا خطان فى خطان بينما الرشاشة العادية يمكنها رش 4 خطوط.
- 4-قله سعة الخزان وبالتالي فهى تنتهي من الرش كل 7 دقائق.
- 5-ثقل وزنه على العامل.
- 6-يتطلب ملئه حوالي 50 مرة فى اليوم مما قد يجهد العامل.
- 7-يتطلب خبرة فنية فى كبس الرشاشة اليدوية الاخرى.

2. رشاشة الوعاء المفتوح

تتكون هذه الرشاشة من مضخة مص/ كبس مزودة بحامل جانبي ينتهي بمشط يتم تثبيت هذه المضخة خارج وعاء سائل الرش بالضغط على المشط بواسطة القدم، أو تثبيتها داخل الوعاء بينما يكون المشط خارجه، ويتم تثبيته جيدا بالضغط عليه بالقدم.

المضخة مزودة بخرطوم ينتهي بذراع رش مزود بصمام أحيانا، يتم تشغيل هذه الرشاشة بتحضير سائل الرش فى وعاء مفتوح وتثبيت المضخة على حافته بالضغط على مشطها بالقدم، وعند تشغيل المضخة، يندفع السائل فى الخرطوم وذراع الرش وفوهته يتم التحكم فى الرش بتسريع أو تبطئ التشغيل ودوريته لم تعد هذه الرشاشة واسعة الانتشار لصعوبة التحكم فى كمية سائل الرش وتصلح فقط للمساحات الصغيرة أو لرش الأبنية والمسطحات.

يوجد نوع آخر من رشاشات الوعاء المفتوح يعطي سائل رش تحت ضغط مرتفع نسبياً، لأنه مزود بأسطوانة ضغط يعمل عليها شخصان، أحدهما يقوم بتشغيل المضخة، والثاني يقوم بعملية الرش يستخدم هذا النوع من الرشاشات أساسا فى رش تجمعات الأخشاب والأسطح المستوية أو القائمة. هذا النوع من الرشاشات كفاءته عالية فى معاملة أكوام الأخشاب أو باللات (جمع بالة) الأقمشة، أو أجولة المنتجات الزراعية أو غيرها.

3. رشاشة خرطوم الحديقة Garden Hose Sprayers



يوجد في المنازل والحدايق المنزلية خرطوم للمياه، ضغطها فيه يناسب تشغيل رشاشات هذا النوع تتكون الرشاشة من وعاء واسع الفتحة، مركب عليه غطاء تنساب منه أنبوبة رفيعة تصل إلى قرب قاع الوعاء. النهاية العلوية لهذه الأنبوبة مزودة بفتحتين، إحداهما مركب عليها فوهة رش، والأخرى عليها صمام متصل بخرطوم المياه.

عند تشغيل المياه تحت الضغط، يندفع تيار الماء خلال الفتحات (الفوهة)، فيعمل على سحب سائل الرش من الوعاء نتيجة للتفريغ داخل الأنبوبة الرفيعة، الذي يحدثه المرور السريع لتيار الماء، ويختلط مع المياه المندفعة من خلال الفوهة. يمكن التحكم في كمية المياه المندفعة خلال الرشاشة، والتحكم كذلك في شكل واتساع مخروط الرش من خلال الصمام.

تستخدم هذه الرشاشة في المنازل والمصانع والأماكن التي يتوفر فيها خرطوم للمياه المضغوط، وتتميز بأنها سهلة التشغيل وسريعة، ولا تحتاج لأدوات كثيرة للرش بها، ومن أهم عيوبها عدم التحكم الجيد في تركيز سائل الرش الناتج منها.

العفارات بأنواعها Dusters

تعمل العفارات على نفخ الحبيبات الدقيقة من مسحوق المبيد إلى السطح المراد تعفيره، وهي بسيطة التركيب، وتستعمل غالباً في المنازل وفي حدائقها وداخل سيارات النقل، بواسطة متخصصين، لأنها تصلح فقط في معاملة بقع محدودة أو مناطق صغيرة.

تتركب العفارات من خزان الوضع المسحوق، مجهز لإمراره بمعدل ثابت مع تيار هوائي، يتم توليده بمنفاخ أو مكبس أو مروحة، يدوي أو آلي التشغيل، يتوفر بمقلب في أغلبها داخل الخزان، لمنع تجمع كتل مت المسحوق، ولضمان استمرار انسيابه أثناء التشغيل.

أكثر استعمالات العفارات اليدوية في مكافحة آفات الصحة العامة، مثل البراغيث، والحشرات الزاحفة في المنازل، ولمكافحة المتطفلات وغيرها من آفات في حظائر الدواجن وغيرها، كما تستعمل تلك التي تدار بالقدم في مكافحة الفئران الحقلية، بالتعفير داخل جحورها ثم غلقها بالطين.

هذا وتوجد أنواع مختلفة من العفارات اليدوية أو الآلية، من أهمها مايلي:

عفارة المكبس Plunger Dusters

تتركب من مكبس يدوي، يؤدي إلى غرفة تمثل خزان المسحوق، الذي ينتهي بأنبوبة التوزيع، العفارة اسطوانية الشكل من الصاج المجلفن، مكبسها من رقائق المطاط الصناعي، غير المتأثر بالمواد الكيميائية، أنابيب التوزيع عبارة عن خرطوم

من المطاط الصناعي بأطوال وأقطار مناسبة حسب الاستخدام المنشود، تنتهي بفتحة على شكل مروحة مثثة للمساعدة في توزيع المسحوق أثناء التعفير.

عقارة المنفاخ الظهرية Knapsack Dusters



تتركب من خزان أكبر من خزان عقارة المكبس، يتصل به منفاخ من الجلد، يعمل على سحب المسحوق من الخزان ودفعه إلى أنابيب التوزيع، تُحمل هذه العقارة على الصدر أو الظهر، ويتم تشغيل المنفاخ يدوياً، وهي تماثل العقارة المروحية الظهرية في شكلها وتشغيلها، وتختلف عنها في أن دفع مسحوق التعفير في الأخيرة يتم بمروحة يدوية التشغيل.


العقارة المروحية Crank Dusters

تتركب هذه العقارة -كسابقتها- من خزان المسحوق، والذي يتصل به مروحة يدوية سريعة، المروحة متصلة بعدة تروس تعمل على مضاعفة سرعة دورانها عند التشغيل، مما يساعد على دفع كمية كبيرة من الهواء المحمل بحبيبات المسحوق إلى أنابيب التوزيع، التي تنتهي بفتحة التعفير، يوجد داخل الخزان مقلب يعمل على قلب المسحوق لمنع تراكمه في الجوانب، تتراوح سعة الخزان عادة بين 2 و10 كجم، وتستخدم هذه العقارات في المساحات الصغيرة وللإستخدام المنزلي.

ناثرات المحبيبات Granule Spreaders



آلة توزيع المحبيبات أو ناثرتها مصممة لتطبيق الحبيبات الخشنة والجافة والمتماثلة في الحجم، يتم النثر على التربة وفي المسطحات المائية، وفي بعض الحالات الخاصة على النمو الخضري لبعض النباتات، حيث تعمل ناثرات المحبيبات بطريقة مختلفة، فقد تعتمد في نثر المحبيبات على قرص أفقي دوار، أو على تأثير الجاذبية الأرضية في إسقاط الحبيبات من فتحات الناثرة.



تتماثل ناثرات المحبيبات مع العقارات في أنها خفيفة الوزن وبسيطة التركيب نسبياً، كما لا يتطلب استعمالها وجود الماء، ونظراً لأن محبيبات المبيدات ثقيلة نسبياً ومتماثلة الحجم والوزن تقريباً وتناسب بسهولة من الفتحات، فإنه يمكن استعمال موزعات السماد، وآلات البذر في تطبيقها دون أدنى تعديل في تركيبها أو في تشغيلها، إلا أن ناثرات المحبيبات لا تستعمل لتطبيق المبيدات على النباتات، لأن الحبيبات لا تلتصق بأسطحها، وإنما تستخدم فقط لتطبيقها على التربة فحسب.

محاقن التربة Soil Injectors



تستعمل محاقن التربة في تطبيق المبيخرات لمكافحة مسببات الأمراض النباتية وغيرها من الآفات المستوطنة في التربة، تتوفر محاقن يدوية التشغيل، إلا أن أكثرها انتشاراً هو تركيب خزان غاز التبخير على المحاريت الحقارة، والتي تتصل بها أنبوبة لتوصيل الغاز أو السائل أو المحبيبات من خلال المحراث تحت سطح التربة، إلى العمق الذي يصل إليه المحراث، عادة إلى عمق قدم أو أكثر.

Foggers, Blowers and Aerosol Sprayers والمضيبات والنافخات والمدخنات الرشاشة

تعمل المضيبات والنافخات والمدخنات الرشاشة على تجزئة السوائل إلى قطيرات صغيرة جداً تبدو على شكل ضباب، خاصة عند بداية إطلاقها، ويغلب استخدام هذه المضيبات والنافخات والمدخنات الرشاشة داخل الأحياز، مثل البيوت الزجاجية أو الأبنية والمخازن وصوامع الغلال، وقد تستخدم في الأجواء المفتوحة كما في شوارع المدن والحقول وحول حظائر الحيوانات وغيرها.

المضيبات والمدخنات الرشاشة

هنالك أنواع متباينة من المضيبات والمدخنات الرشاشة، يعتمد معظمها على تجزيء سائل المبيد إلى قطيرات غاية في الدقة، بواسطة الحرارة أو بدفع تيار قوي من الهواء (كما في المضيبات) أو بواسطة غاز مسال تحت ضغط عال مندفع خلال فوهة ضيقة، ليتجزأ المبيد السائل إلى قطيرات غاية في الدقة لحظة خروجه من تلك الفوهة الضيقة، ليتبخر الغاز المسال الدافع للمبيد تاركاً قطيرات المبيد سابحة في الجو (كما في مولدات المدخنات الرشاشة).

علماً بأن المضيبات متباينة الأشكال والأحجام، ويعتمد بعضها على استخدام الطاقة الحرارية في تكوين الضباب، لذا تعرف بالمضيبات الحرارية، وذلك بتعريض سائل المبيد لسطح ساخن مثبت أمامه مروحة لدفع بخار المبيد (مع المذيب) في الهواء، ليتكثف إلى قطيرات ضبابية لحظة ملامسته للهواء الأبرد منه، وبعضها الآخر يتم فيه دفع سائل المبيد داخل أنبوبة عادم آلة احتراق داخلي، مثل أنبوبة عادم السيارة، كما في مكافحة أسراب الجراد في مواقع تجمعها وتهيئها للهجرة.

أما المدخنات فتتكون بفعل غاز دفع مناسب، حيث تتكون مرشاتها من اسطوانة تحتوي الغاز المسال، مخلوطاً مع المبيد، وبها فتحة علوية، متصلة بصمام، يفتح بالضغط على قمته، فيندفع الغاز من خلال فوهته الضيقة، حاملاً معه المبيد على هيئة دخان.

تتميز المضيبات والمدخنات بأن قطيراتها تبلغ في دقتها وخفتها لدرجة أنها تكاد لا تلتصق مع كل الأسطح الموجودة في الحيز، لذا تستعمل في المناطق المأهولة بالسكان لمكافحة الحشرات الممرضة مثل البعوض والذباب، دون الخوف من متبقيات العالقة على الأسطح المختلفة، حيث تظل قطيراتها سابحة في الحيز

المرشوش لفترة طويلة نسبياً، مما يمكنها من التغلغل في الشقوق والجحور والزوايا الضيقة، أو خلال النمو الخضري الكثيف، لتصل إلى الآفات في مكامن يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية، مما يعني صعوبة تحاشي الآفة من التعرض لضباب المبيد الذي يملأ الحيز المرشوش.

إلا أن أهم عيوب هذه المبيدات المضربة أن عواقلها المتبقية على الأسطح المرشوشة ضئيلة جداً، مما يعني انعدام فعالية المبيد بعد التطبيق بفترة وجيزة، وبالتالي يمكن للآفات أن تعاود غزو الحيز بعدوى جديدة، أو بأطوار جديدة تستعصي على المبيد المستخدم، بمجرد انتهاء التضييب، علاوة على سهولة انجراف قطرات المضيبات نظراً لضآلة وزنها النوعي، حيث يتطلب استعمالها استقرار الظروف الجوية، خاصة عندما تستخدم في الجو المفتوح.

النافخات المروحية Blower Sprayers

يعتمد تصميم النافخات المروحية على استعمال تيار قوي من الهواء، تولده مروحة قوية، في حمل سائل المبيد المخفف بالماء (والذي يناسب من فتحة ضيقة أو الخارج من مجموعة أنابيب تحت ضغط عال، أو من أقراص مسننة دوارة Spinning Discs) وتوجيه هذا التيار الهوائي بما يحمل من رذاذ المبيد، للمرور خلال شبكة، تعمل على زيادة تفتيت قطيراته.

حيث يتم ضخ سائل المبيد في تيار الهواء عبر أنابيب تحت ضغط منخفض أو متوسط أو عالي، في صورة قطيرات صغيرة، تساعد السرعة العالية لتيار الهواء على زيادة تكسير قطيرات المبيد السائل.

علماً بأن هنالك أشكال مختلفة للنافخات المروحية، بعضها يمكن أن يحمله شخص، وآخر يحمل على جرار، كما يمكن تحويل بعضها ليناسب تطبيق المحببات والمساحيق.

تتميز هذه النافخات المروحية والمضيبات بتغطية مساحات كبيرة باستخدام كمية قليلة من المبيد السائل في زمن قليل، مع سهولة تشغيلها واستخدامها في المساحات الكبيرة.

وتتصدر أهم عيوب هذه الطريقة من تطبيق المبيدات في وجوب استقرار الأحوال الجوية، لكيلا تنجرف سوائل الرش بعيداً عن الهدف المنشود، وفي صعوبة تحريك النافخات كبيرة الحجم بين صفوف الأشجار، إذا ما كانت المسافات البيئية صغيرة، كما يستلزم تحري منتهى الدقة في ضبط تراكيز وأحجام السوائل المستخدمة فيها، لأن استخدامها لأحجام قليلة من السوائل في تغطية مساحات كبيرة من الأشجار، يجعل من ارتفاع تراكيز سوائل الرش شديدة الضرر بالأشجار المرشوشة.


رشاشات الماء المتحركة Hydraulic Sprayers



تتوافر هذه الرشاشات بأشكال وأنواع مختلفة، وتشترك في التشغيل الآلي لمضخة سوائل الرش، فبعضها يتم تحريكه على عجل، أو يحمل باليد، وغالبيتها محمول على جرار أو على مقطورة خاصة به، وتعتمد على القوة المحركة للجرار نفسه، أو تكون مزودة بآلة خاصة بها يندفع سائل الرش منها تحت ضغط الماء المتدفق بقوة من أنبوب كبير يعرف



بالقاذف اليدوي Hand Gun، وغالبيتها مزود بذراع رش Spray Boom مثبت خلف الجرار أو أمامه، قد يصل طوله إلى 27 متراً، ولا يتجاوز في غالبيتها الأمتار السبعة.



في حين يوجد عدد من الأنابيب على ذراع الرش، يخرج منها السائل تحت ضغط الماء المنهمر في صورة مخاريط رش بأشكال مختلفة، مثل المخروط المجوّف أو المصمت أو المروحي.

يلزم إحداث موازنة بين سرعة حركة الرشاش وسرعة تصريف سائل

الرش (أي كمية السائل الخارجة من أنابيب الرش لكل وحدة زمنية) وعرض مجرى الرش، للتحكم في كمية السائل لكل وحدة مساحة مرشوشة (معدل الرش).

هذا وتقسم هذه المرشات المائية المتحركة إلى مايلي:

رشاشات الضغط المنخفض

عادة ما يكون هذا النوع من الرشاشات محملاً على جرار أو على مقطورة، مصمماً ليتمكن تحريكه داخل المساحات الكبيرة، حيث يستخدم منه في الغالب أحجام رش تتراوح بين 50 و200 لتراً، ويتم الرش بضغط يتراوح بين 30 و60 رطلاً على البوصة المربعة.

حيث تتميز رشاشات الضغط المنخفض هذه برخص سعرها، وخفة وزنها، مقارنة بالأنواع الأخرى، إضافة إلى ملاءمتها لغالبية الاستخدامات الزراعية، إذ يمكن باستخدامها تغطية مساحات كبيرة في وقت قصير نسبياً.

إلا أن عيوبها تنحصر في ضعف اندفاع سائل الرش الخارج منها بدرجة لا تمكنه من التغلغل داخل الأشجار الكثيفة. نظراً لانخفاض الضغط المستخدم فيها، والحجم الصغير المستعمل معها.

رشاشات الضغط العالي

يستعمل هذا النوع من الرشاشات في رش أشجار الظل والزينة والحدائق ولأشجار الكثيفة، والتي تحتاج ضغطاً عالياً لتغلغل سائل الرش خلالها، إذ يصل الضغط المستعمل فيها إلى عدة مئات من الأرتال على البوصة المربعة. تمتاز رشاشات الضغط العالي بقوة اندفاع سائل الرش، مما يجعله يتخلل الأشجار الكثيفة أو الشعر الكثيف للحيوانات، ويصل إلى القمم العالية، إذ يغلب ما تكون هذه الرشاشات مزودة بقاذف رش Spraying Gun يصل لسان الرش الخارج منه لأبعاد كبيرة لا تصلها الوسائل الأخرى، كما تستعمل فيها سوائل رش بأحجام تصل إلى 2200 لتراً، وتتنحصر أهم عيوبها في ثقل أوزانها وارتفاع أثمانها.

الرش بالطائرات

تزايد استخدام الطائرات في تطبيق المبيدات في الآونة الأخيرة، لما لها من مميزات لا تتوافر في وسائل التطبيق الأخرى، إذ يمتاز الرش بالطائرات بالسرعة العالية، والدقة الكبيرة، وتغطية المساحات الشاسعة، في وقت قصير نسبياً، لا يتحقق بالوسائل الأرضية الأخرى بنفس الدقة والكفاءة والسرعة، هذا وتتنحصر طائرات رش المبيدات في نوعين هما:



طائرات الجناح الثابت

تستخدم طائرات صغيرة غالباً ما تكون بمحرك واحد في رش الحقول والغابات والمراعي الشاسعة. وتتنحصر مميزات الرش بطائرات الجناح الثابت في سرعة الأداء وسهولته، خاصة عندما يستلزم الأمر إتمام الرش على وجه السرعة، أو لرش مسطحات مائية، أو عندما تكون الأرض المراد رشها شديدة الابتلال، يصعب تحريك الرشاشات الأرضية عليها.

إلا أن من أهم عيوب استخدام الطائرات هذه عدم مناسبتها لرش المساحات الصغيرة، نظراً لصعوبة المناورة فيها، وفي المناطق التي تكثر فيها العوائق العالية، مثل أبراج الضغط الكهربائي العالي، والأشجار العالية أو مصدات الرياح، إضافة إلى ارتفاع تكاليفه المالية للرش بها مقارنة بالمرشات الأرضية، إلا أن سرعة إنجاز الرش وسهولته، يعوض النقصات والعيوب الأخرى.

الحوامات (الطائرات العمودية)

تزايد الاعتماد على الحوامات (الطائرات العمودية) تزايداً مطرداً خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي وبدايات هذا القرن في رش المبيدات على الحقول والبحيرات والتجمعات السكانية والغابات وغيرها، إذ تتميز الحوامات بالبطء مقارنة بالطائرات ذات الجناح الثابت، ودقة تطبيق الرش، كما أنها ليست بحاجة إلى مطار خاص للإقلاع والهبوط، إلا أنها مكلفة جداً في التشغيل والصيانة وبالتالي ارتفاع تكاليف استخدامها لوحدة المساحة.

رش المبيدات بوسائل الري

كثرت في الوقت الراهن أعداد المبيدات التي يمكن تطبيقها من خلال وسائل الري



الحديث، خاصة في الزراعات التي تعتمد على الري المحوري، Central Pivots، حيث عرفت هذه الطريقة باسم Herbigation والتي تجمع بين مقاطع كلمتي مبيد حشائش Herbicide، و ري Irrigation نظراً لأن

أول استخدام لهذه الطريقة كان مع مبيدات الحشائش، إلا أن شيوع استخدام هذه الطريقة في تطبيق الكيماويات الزراعية عموماً فقد أطلق عليها حالياً اسم الري الكيماوي Chemigation، حيث يتم الرّش بهذه الطريقة بوضع سائل المبيد في خزان السماد لأجهزة الري المحوري، ثم ضخه مع مياه الري من خلال ذراع الري المحوري، ليصل إلى المواقع التي تصل إليها مياه الري.

تطبيق المبيدات بوسائل الري الحديثة يعدّ تجديداً وتطويراً لفكرتها وتطبيقاتها القديمة من خلال الري بالغمر، حيث كان يوضع وعاء يحتوي على سائل المبيد، مزود بصمام على مخرّج الحقل، يتحكم في تدفق سائل المبيد من الوعاء إلى الماء الجاري ليحمله إلى أرجاء مختلفة من الحقل، وتفادياً لعيوب تطبيق المبيدات بوسائل الري السطحي (الري بالغمر)، والتي عادة ما يصحبها عدم انتظام توزيع مياه الري، وبالتالي عدم انتظام توزيع المبيدات المحمولة معها، إضافة إلى الآثار البيئية السيئة التي يمكن أن تتجم عن مياه الصرف الملوثة بالمبيدات المتخلفة عن الري بالغمر.

حيث تعتبر أجهزة الري بالرش، المحورية، أنموذجاً نموذجياً لتطبيق المبيدات والمخصبات ومنظمات النمو النباتي، شريطة معايير تصريفها للمياه، واختيار المستحضر المناسب من المبيد، إذ من خلال هذه الوسيلة يمكن توصيل المبيد مع المياه إلى النمو الخضري للنبات، أو إلى أعماق النمو النباتي المتغلغلة في التربة عبر امتداد النمو الجذري للنبات.

إلا أنه يشترط في هذه الطريقة ضبط كمية المبيد المستخدم والتي يتم ضخها عبر ذراع الري المحوري، ومن مميزات هذه الطريقة أنها لا تحتاج إلى معدات رش خاصة، نظراً لتوظيف معدّات الري والتسميد المتوافرة في نظام الري بالرش في تطبيق المبيد، إلا أن من أهم ما يعيب هذه الطريقة، عدم مناسبتها للكثير من المبيدات ومستحضراتها التقليدية.

ومن مميزات تطبيق المبيدات وغيرها من الكيماويات الزراعية مع مياه الري مقارنة بطرق التطبيق بالوسائل الأرضية (الرش مثلاً) أو بالوسائل المحلقة (الطائرات) مايلي:

دقة توقيت تطبيق المبيد.

سهولة خلط المبيدات مع التربة وتنشيط فعاليتها.

تحاشي انضغاط التربة والتدمير الآلي للنبات.

تقليل خطورة المبيدات على العمال والمزارعين.

تقليل الاحتياج من المتطلبات الكيماوية.

تقليل الأثر البيئي للمبيد.

قلة التكاليف الاقتصادية للمبيد أيضاً.

خلط التقاوي بالمبيدات

تنص قوانين الكثير من الدول على وجوب معاملة التقاوي المرخص بزراعتها، ببعض المبيدات الفطرية أو ببعض منظمات النمو أو المخصبات أو غيرها، شريطة أن يتم تلوين التقاوي المعاملة بلون خاص يميزها عن غيرها من الحبوب أو البذور أو الثمار.

إلا أنه ينبغي أن يتم الخلط والتجهيز بدقة وعناية فائقة، حتى لا تتأثر حيوية الجنين في هذه التقاوي، وبالتالي نتحاشى فسادها وقلة إنباتها.

- أعراض التسمم بالمبيدات وطرق الإسعاف:

تختلف أعراض التسمم حسب المجموعة التي ينتمي إليها المبيد ويمكن تلخيصها فيما يلي:

1- **المبيدات الكلوروهيدروكربونية:** ومن أعراض التسمم تمدد الأوعية الدموية وتشنجات عضلية ينتج عنها نزيف دموى خفيف وفي هذه الحالة ينقل المصاب فوراً إلى مكان ظليل ويستدعى الطبيب وتخلع الملابس الملوثة ويغسل الجسم بالماء والصابون عدة مرات. أما في حالة بلع المصاب لمحلول المبيد فتذاب ملعقة ملح طعام في كوب ماء وتعطى له لتفريغ محتويات المعدة أى يعمل له غسيل معدة مع عدم إعطاء المصاب ملينات زيتية حتى لا تزيد من امتصاص المادة السامة، أما بقية الإسعافات الأخرى فيحسن إجراؤها بمعرفة الطبيب.

2- **المبيدات الفوسفورية:** هذه المركبات توقف عمل إنزيم كولين استريز Choline steras بالأنسجة وعلى ذلك تتراكم كمية كبيرة من مادة أسيتيل كولين acetyl choline يسبب أعراض التسمم نتيجة لزيادة تنبيه الجهاز العصبى الباراسمبثاوى. وأهم أعراض التسمم صداع ودوار وضعف عام وغثيان وتقلصات عضلية وإسهال وضيق فى التنفس واضطراب عصبى عام مع زيادة فى إفراز العرق والدموع واللعاب وزرقة عامة فى الجسم وتشنجات موضعية يعقبها عند اشتداد الحالة تشنجات عامة متكررة تنتهى بغيوبة وضيق حدقة العين وفقدان السيطرة على أعضاء الإخراج وعند حدوث مثل هذا التسمم ينقل المصاب فوراً إلى منطقة هادئة تمهيداً لنقله فى

الحال إلى أقرب مستشفى ويعمل له تنفس صناعي بالأكسجين وبعد إجراء الإسعافات الأولية ونظافة جسمه وغسيل معدته يعطى حقن أتروبين إذا كان الجسم ليس به زرقة ، وتجرى بقية الإسعافات والعلاج تحت إشراف الطبيب بالمستشفى.

3- مركبات الكربامات: هذه المبيدات قليلة السمية للإنسان والحيوان، ولذا فإن تداولها مأمون نسبياً، على أنه قد يحدث في حالة الإهمال في اتباع الاحتياطات الواقية حدوث حالات تشابه في أعراضها أعراض التسمم بالمبيدات الفوسفورية، وفي هذه الحالة ينقل المصاب للطبيب فوراً لإسعافه.

نصائح مهمة للطلبة الجامعيين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه من تبع هداه اما بعد:

عزيزى الدارس:

هنيئاً لك هذه المرتبة العالية والدرجة الرفيعة التي أكرمك الله بها، فطلب العلم فريضة جليلة، ولطالب العلم منزلة عظيمة في الدنيا والآخرة:

فمن أبي الدرداء رضي الله عنه قال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر " [أخرجه الترمذي (2682)].

إن مسيرة العلم مسيرة طويلة وشاقة، لها بداية وليس لها نهاية، وقد شبه بعض الحكماء طالب العلم كساحب في بحر لا نهاية له.

ولعل طالب العلم في تلك المسيرة الطويلة، قد يتعرض للكثير من الصعوبات والمشاق، وقد يرتكب بعض الزلات والأخطاء.

وليس ذلك قدحاً في طالب العلم أو انتقاصاً منه، ولكن لكثرة ما يمر عليه من مواقف ومسائل علمية، ربما لا يحسن التعامل معها بالشكل المناسب.

وأنا كطويلب علم صغير، أحببت أن أعرض ههنا بعضاً من الأخطاء والزلات التي قد يسقط فيها بعض طلبة العلم.

نبدأ بعون الله تعالى فنقول:

1: عدم إخلاص النية في طلب العلم:

فإن الإخلاص شرط في قبول الأعمال كلها ومن جملتها العلم، أمر الله بالإخلاص في الدين في قوله تعالى: {فاعبد الله مخلصاً له الدين * ألا له الدين الخالص}

[الزمر: 2-3]

وفي قوله سبحانه: {قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين}

[الزمر: 11]

فإن هناك من ينوي بتعلمه شغل الوقت، يقول عندي وقت فراغ أشغله بهذا التعلم، وليس له قصد في المنفعة!

ومن الناس من يكون قصده بتعلمه أمرا دنيويا، فيكون من الذين تعلموا العلم لأجل الدنيا، ولا شك أن هذا يفسد النية، ولا يحصل له الفضل الذي ورد في فضل تعلم العلم. ومن الناس من يكون قصده بالتعلم مجرد شهادة أو مؤهل يحصل به على ترقية أو وظيفة أو نحو ذلك، ولعلي أسمع كثيراً من الطلاب يكثرون من ذم الكلية الذي ندرس فيه، بحجة قلة وظائفها.

سبحان الله !! ألهذا جنتم للدراسة ههنا؟

أتصرفون وقتكم ومالكم وجهدكم من أجل قطعة كرتون؟؟

فهذا أيضا مقصد دنيء لا يليق بالمؤمن أن يقصده؛ وذلك لأنه لا يبارك له في علمه إذا كان يدرس لمجرد أن يحصل على ليسانس أو دبلوم، أو ما أشبه ذلك، فيكون قصده قصدا دنيئا، وغير ذلك من المقاصد الدنيوية الزائلة.

2: العصبية للدكتور أو الكلية:

للأسف الشديد تبرز لدى بعض طلبة العلم عصبية غريبة وحماس شديد للجهة التي يطلبون العلم فيها، وكثيراً ما نسمع بين طلبة العلم وخصوصاً حديثي العهد منهم، نسمع عبارات من قبيل:

كلّيتي أو جامعتي أفضل من كليّتكم. ...

أساتذتنا أفضل من دكاترتكم

فينبغي على طالب العلم ألا يلتفت إلى صغائر الأمور، فلا فضل لطالب على آخر إلا بالتقوى وإخلاص النية، وبما يبذل من جهد في تحصيل العلم.

3: الدخول إلى الجامعة بعقلية طالب الثانوية:

من المشاكل التي ترافق الطالب الجامعي الجديد، أنه لا يستوعب بسهولة فكرة أنه أصبح طالباً جامعياً، وأن الجامعة تختلف كثيراً عن المدرسة.

فترى هؤلاء يتقافزون على المقاعد كالأطفال، أو يتسابقون أو يغتنون، أو يحيون عادات وتقاليد المدرسة داخل الجامعة.

والمشكلة الأخرى التي يشتكي منها هؤلاء، هي اختلاف نظام الدراسة بين الجامعة وبين المدرسة، فيرتبون ويخطنون، ويصدمون بضخامة المقررات وكثرتها، ويفاجنون بأنه لا فرصة للعب واللهو بعد الآن .

فالجد الجد يا طالب العلم، فالجامعة لا لعب فيها، ولا مجال للاستهتار والكسل بعد الآن لأنك على بعد خطوات من مواجهة الحياة.

4: عدم التأدب أثناء محاضرة العلم:

أثناء فترة دراستي الجامعية -عاينت الكثير من المواقف وشاهدت حالات كثيرة يتجلى فيها قلة أدب بعض المتعلمين -سامحهم الله -ولعلي أذكر بعضها، ليس بقصد الفضيحة بل النصيحة:

- مقاطعة الدكتور أو المحاضر: وهي من أقبح العادات التي رأيتها في حياتي، وأقسم بالله أنني في أحد المحاضرات كدت أنهال ضرباً على أحد الطلاب الذي ما انفك يقاطع الاستاذ بمناسبة أو بدون مناسبة، كنوع من (تخفيف الظل) !!

وأقبح نوع من المقاطعة، هو الذي يكون بقصد التفيقه أو التفلسف، أو عرض العضلات العلمية أمام باقي الطلاب.

- والأشد قبلاً منها، هو ما يسمّى بالمداخلات والتعليقات، حيث يقفز بعض الطلاب من وقت لآخر، لذكر مثال أو تعليق على المعلومة التي يذكرها الدكتور أثناء شرحه للفكرة أو المعلومة. مشكلة هذا النوع من التعليقات أنه لا فائدة منه، ولا يضيف جديداً للمحاضرة، بل يشتت الدكتور وباقي الطلاب على حد سواء.

5: الإساءة إلى المدرّسين أو الأساتذة:

بعض طلبة العلم لا يقدر الاستاذ حق قدره، ولا ينزله في منزلته الصحيحة التي يستحقها، فتراه يغتاب هذا الاستاذ، أو يسخر من آخر لطول لحيته أو قصر بذلته، أو يقلّد هذا الدكتور أو ذاك بقصد السخرية أو التهكم. وهذا نوع خطير من الإساءة لا يليق بطالب العلم المؤمن أن يرتكبه، ففضل المعلم لا يدانيه فضل، وإجلاله وتوقيره من كمال أخلاق الطالب ورفع ذوقه. ولا يليق بطالب العلم أن يبدأ في اغتياب الدكتور بمجرد أن يدير ظهره للانصراف، وينتقص منه، أو يجرح فيه أو يتكلم عنه بما لا يليق حتى وإن كان محقاً.

فينبغي على الطالب أن يخفض الجناح للدكتور وأن يخاطبه بكل أدب واحترام، وأن يقدمه في المجلس أو في الدخول إلى قاعة المحاضرة، لاسيما إن كان كبيراً في السن أو كبيراً في القدر.

6: التكبر على العلم:

وهذا أيضاً من أسوأ الطباع التي يتصف بها بعض طلبة العلم، فتراهم يحقرون مادة ما أو يقللون من شأنها، أو يستنكفون عن حضور دروسها. وعندما تسأل أحدهم: لماذا لا تحضر المحاضرة الفلانية؟ فيجيب:

إنها مادة غير مهمّة. أو يمكن مطالعتها من الكتاب دون الحاجة إلى شرح الاستاذ .. وهكذا

فهدا تكبر على العلم واستصغار لشأنه، وأحسب أن الطالب الذي يفعل مثل ذلك لن ينال من العلم شيئاً!

فلا ينال العلم مستحي ولا متكبر، وينبغي على طالب العلم متابعة محاضراته ودروسه باهتمام بالغ، ولو تصوّر أن مادة من المواد أو مقرراً من المقررات أقل أهمية من غيره.

عزيزي الدارس اليك بعض النقاط المهمة التي سوف تساعدك كثيراً

* تقسيم وقت الدراسة على مدار الأسبوع:

1. حاول الدراسة في مكان لا ضوضاء فيه كي تستطيع التركيز وذلك بأن توفر لنفسك مكاناً مريحاً جيد الإضاءة، إلى جانب الأدوات المناسبة مثل المعجم، الأقلام، الأوراق، والكتب.
2. ليكن عقلك مستعداً لتلقي المعلومات، وحاول أن لا تفقد ميلك للدراسة، وهذا يحصل عندما تقرأ بسرعة كبيرة.
3. إذا قضيت وقتاً طويلاً في الدراسة وأحسست بإرهاق بعينيك وبتوتر في جسمك، وربما أحسست بعدم التركيز على المادة المدروسة، فلا ترهق نفسك وتحملها فوق طاقتها.
4. قم باستراحة قصيرة بين فترات الدراسة، وتناول مرطبا منعشاً.
5. قبل البدء بالدراسة حاول أن تطلع على العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية لتحصل على الفكرة العامة للمادة الدراسية.

6. عد إلى قراءة الدرس مقطعا تلو الآخر وحاول أن تضع خطوطا تحت الجمل الأساسية والمهمة التي تختصر تفاصيل الدرس.
 7. حاول أن تسترجع الدرس في ذاكرتك لمدة قليلة من الوقت.
 8. إذا صادفتك أي فقرة صعبة جدا أعد قراءتها ثانية.
 9. اقرأ الدرس وكأنك تخاطب نفسك بصوت مسموع.
 10. بعد أن تنتهي من قراءته حاول أن تركز على الأفكار الهامة التي وردت، والتي ينبغي أن تتذكرها وتراجعها.
 11. حاول الإعادة لأن التكرار مفيد جدا لإكتساب المعلومات.
 12. حضر جدولاً دراسياً أسبوعياً منظماً.
 13. حاول تخصيص ساعات دراسية لكل مقرر حسب عدد صفحاته.
 14. ادرس كل درس بيومه وبشكل مركز يركز على الجدول الدراسي السابق الذي قمت بتحضيره.
 15. تعلم كيفية القراءة بشكل سليم وواضح.
 16. استعمل اصبعك أو مسطرة تساعدك في تتبع ما تقرؤه عينك.
 17. استعمل عتلك عند تتبعك للقراءة باصبعك أو المسطرة.
 18. ابتعد قدر المستطاع عن الضجيج.
 19. تجنب المنبهات، حاول ألا تفرط في شرب القهوة أو الجرعات التي تجعلك متيقظا وفي الوقت نفسه تفقدك القدرة على التفكير بوضوح.
 20. نم نوما كافيا لتبتعد عن دوامة التوتر التي تؤثر على أعصابك.
 21. لا تتوقع من أحدهم أن ينظم لك جدولك الدراسي بل قم به بنفسك.
 22. أعد مراجعة كل ما سبق مما درسته خلال فترة المراجعة.
- * في يوم الامتحان:**
1. احرص على تصل مبكرا لكي تحافظ على هدوئك ورباطة جأشك.
 2. اطلع على نموذج الأسئلة، وقرأ ورقة الامتحان بدقة وانتباه.
 3. أجب أولا على الأسئلة السهلة ثم حاول الإجابة على الأسئلة الصعبة.
 4. تذكر أنه ليس المطلوب أن تكثر من عدد السطور ولكن أن تكون المعلومات الواردة في الورقة صحيحة ومركزة.
- أخيرا نتمنى لك النجاح في الامتحان وحظا موفقا وأسألکم الدعاء.

المراجع:

- الدكتور ناصر محمد على والدكتور عبد الفتاح عبد الكريم 1989 . الدروس العملية في مبيدات الافات ، كلية زرة سايا باشا.
- الاستاذ الدكتور مجدى عبد الظاهر مسعود 2011 سمية المبيدات.
- عجان ، اسكندر . 1981 . أساسيات مكافحة الافات ، مديرية المطبوعات جامعة تشرين.
- طاهر ، محمود وآخرون . 1978 . أساسيات وقاية النباتات . الشركة العامة للنشر والتوزيع والاعلان.
- محمد بن عتيق الدوسري 2011. تجهيز و تطبيق المبيدات ، معهد البترول والصناعات البتروكيميائية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
- ماجد الفهيد 2010. المبيدات الزراعية وطرق تقسيمها .
- بعض مواقع التنمية البشرية ومواقع الانترنت.